

Windows 版 VMware View Client の使用

Windows 版 VMware View Client 5.0.1

このドキュメントは新しいエディションに置き換わるまで、ここで書いてある各製品と後続のすべてのバージョンをサポートします。このドキュメントの最新版をチェックするには、<http://www.vmware.com/jp/support/pubs> を参照してください。

JA-000807-00

vmware®

最新の技術ドキュメントは VMware の Web サイト (<http://www.vmware.com/jp/support/pubs/>) にあります
VMware の Web サイトでは最新の製品アップデートも提供されています。

このドキュメントに関するご意見およびご感想がある場合は、docfeedback@vmware.com までお送りください。

Copyright © 2012 VMware, Inc. 無断転載を禁ず。本製品は、米国著作権法および米国知的財産法ならびに国際著作権法および国際知的財産法により保護されています。VMware 製品には、<http://www.vmware.com/go/patents-jp> に列記されている 1 つ以上の特許が適用されます。

VMware は、米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。他のすべての名称ならびに製品についての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

ヴァイムウェア株式会社
105-0013 東京都港区浜松町 1-30-5
浜松町スクエア 13F
www.vmware.com/jp

目次

- 1 Using VMware View Client for Windows 5
- 2 Windows ベースの View Client のシステム要件とセットアップ 7
 - Windows クライアントのシステム要件 8
 - ローカル モード デスクトップのハードウェア要件 9
 - マルチメディア リダイレクト (MMR) の使用の要件 11
 - サポートされている View デスクトップのオペレーティング システム 11
 - View Portal のクライアント ブラウザ要件 11
 - スマート カード認証の要件 12
 - View Client 向けの View Connection Server の準備 12
- 3 Windows 版 View Client のインストール 15
 - Windows ベースの View Client または View Client with Local Mode をインストールする 15
 - View Portal を使用して View Client をインストールする 17
 - View Client のサイレント インストール 18
 - View Client with Local Mode のサイレント インストールを許可するグループ ポリシーを設定する 18
 - View Client をサイレント インストールする 19
 - View Client のサイレント インストールのプロパティ 20
 - Microsoft Windows インストーラのコマンドライン オプション 22
- 4 サーバ接続とデスクトップの管理 25
 - View デスクトップへのログイン 25
 - View Client の証明書確認モード 27
 - エンド ユーザーの証明書確認の構成 28
 - デスクトップの切り替え 29
 - デスクトップからのログオフまたは切断 29
- 5 View デスクトップの操作 31
 - 機能サポート一覧 31
 - 国際化 32
 - USB デバイスの接続 32
 - テキストとイメージのコピー アンド ペースト 33
 - Adobe Flash の表示の制御 34
 - View デスクトップからの印刷 35
 - Windows クライアント上で仮想印刷機能の印刷設定を指定する 35
 - USB プリンタの使用 36
- 6 ローカル モードでのデスクトップの操作 37
 - ローカル モード デスクトップの最初のチェックアウト 37
 - ローカル デスクトップのシャットダウンまたはサスペンド 38
 - デスクトップのバックアップ 38

デスクトップのチェックイン	39
デスクトップのロールバック	39
エンドポイント リソースの使用方法の構成	40
メモリおよび CPU リソースのローカル使用量の上書き	40
NAT からブリッジへのネットワーク タイプの変更	43
7 View Client のトラブルシューティング	45
View Client が予期せずに終了する場合の対処	45
デスクトップのリセット	45
View Client のアンインストール	46
8 コマンド ラインからの View Client の実行	47
View Client コマンドの使用方法	47
View Client 構成ファイル	49
View Client のレジストリ設定	49
View Client の終了コード	50
インデックス	53

Using VMware View Client for Windows

1

This guide, Using VMware View Client for Windows, provides information about installing and using VMware View™ software on a Microsoft Windows client system to connect to a View desktop in the datacenter.

The information in this document includes system requirements and instructions for installing and using View Client for Windows

Intended Audience

This information is intended for administrators who need to set up a VMware View deployment that includes Microsoft Windows client systems, such as desktops and laptops. The information is written for experienced system administrators who are familiar with virtual machine technology and datacenter operations.

Windows ベースの View Client のシステム要件とセットアップ

2

View のクライアント コンポーネントを実行するシステムは、ハードウェアとソフトウェアの特定の要件を満たす必要があります。

Windows システムの View Client では、View Connection Server に接続するときに、プロキシ設定などについて、Microsoft Internet Explorer のインターネット設定を使用します。Internet Explorer の設定が適切であり、Internet Explorer から View Connection Server の URL にアクセスできることを確認してください。Internet Explorer 7、8、9 を使用できます。

この章では次のトピックについて説明します。

- [Windows クライアントのシステム要件 \(P. 8\)](#)
- [ローカル モード デスクトップのハードウェア要件 \(P. 9\)](#)
- [マルチメディア リダイレクト \(MMR\) の使用の要件 \(P. 11\)](#)
- [サポートされている View デスクトップのオペレーティングシステム \(P. 11\)](#)
- [View Portal のクライアント ブラウザ要件 \(P. 11\)](#)
- [スマート カード認証の要件 \(P. 12\)](#)
- [View Client 向けの View Connection Server の準備 \(P. 12\)](#)

Windows クライアントのシステム要件

Windows 版 View Client を、Microsoft Windows 7、Vista、または XP オペレーティングシステムを使用する PC またはノート PC にインストールできます。

View Client をインストールする PC またはノート PC とその周辺機器は、一定のシステム要件を満たしている必要があります。

モデル 標準の x86 または x86 64 ビット互換のデスクトップまたはノートブック コンピュータ

メモリ 1GB 以上の RAM

オペレーティング システム

OS	バージョン	SP
Windows 7	32 ビットまたは 64 ビット	なし、または SP1
Windows XP	32 ビット	SP3
Windows Vista	32 ビット	SP1 または SP2

Windows 7 および Windows Vista のエディションは、Home、Enterprise、Professional/Business、および Ultimate がサポートされています。Windows XP のエディションは、Home および Professional がサポートされています。

View Connection Server、セキュリティ サーバ、および View Agent

4.6 以降

企業のファイアウォールの外部からクライアントシステムが接続する場合には、セキュリティ サーバを使用することを推奨します。セキュリティ サーバでは、クライアントシステムで VPN 接続が必要にはなりません。

VMware View の表示プロトコル

PCoIP または RDP

PCoIP のハードウェア要件

- SSE2 拡張命令に対応する x86 ベースのプロセッサ。800MHz 以上のプロセッサ処理速度。
- NEON (推奨) または WMMX2 拡張命令に対応する ARM プロセッサ。1Ghz 以上のプロセッサ処理速度。
- さまざまなモニタ セットアップをサポートするための、システム要件を超える RAM 空き容量。一般的なガイドとして次の式を使用してください。

$$20\text{MB} + (24 * (\# \text{ monitors}) * (\text{monitor width}) * (\text{monitor height}))$$

大まかなガイドとして、次の計算が使用できます。

- 1 台のモニタの場合: 1600 x 1200: 64MB
- 2 台のモニタの場合: 1600 x 1200: 128MB
- 3 台のモニタの場合: 1600 x 1200: 256MB

RDP のハードウェア要件

- SSE2 拡張命令に対応する x86 ベースのプロセッサ。800MHz 以上のプロセッサ処理速度。
- NEON (推奨) または WMMX2 拡張命令に対応する ARM プロセッサ。600MHz 以上のプロセッサ処理速度。
- 128MB RAM。

RDP のソフトウェア要件

- 複数モニタには、RDC 6.0 以降が必要です。

- Windows XP および Windows XP Embedded システムの場合、Microsoft RDC 6.x を使用します。
- Windows Vista には RDC 6.x が含まれていますが、推奨されているのは RDC 7 です。
- Windows 7 には RDC 7 が含まれています。Windows 7 SP1 には RDC 7.1 が含まれています。
- Windows XP デスクトップ仮想マシンの場合は、Microsoft サポート技術情報 (KB) の記事 323497 および 884020 で示されている RDP パッチをインストールする必要があります。RDP パッチをインストールしないと、**Windows ソケットの失敗エラー** メッセージがクライアントで発生する場合があります。
- View Agent インストーラによって、ホスト OS の現在の RDP ポート (通常は 3389) に合わせて受信 RDP 接続のローカル ファイアウォール ルールが構成されます。この RDP ポート番号を変更する場合は、関連するファイアウォール ルールも変更する必要があります。

RDC の各バージョンは Microsoft の Web サイトからダウンロードできます。

ローカル モード デスクトップのハードウェア要件

View デスクトップをローカル コンピュータで実行するためにチェックアウトするときは、クライアント コンピュータのハードウェアが、ローカル システムと、その上で実行する仮想マシンの両方をサポートしている必要があります。

仮想ハードウェア

仮想ハードウェア バージョン 8 を使用する View デスクトップのチェックアウトはサポートされていません。vSphere 5 を使用して、ローカル モード デスクトップのソースになる仮想マシンを作成する場合は、仮想ハードウェア バージョン 7 を使用する仮想マシンを作成するようにしてください。

PC のハードウェア

表 2-1 では、View デスクトップの各種オペレーティング システムのハードウェア要件について説明します。

表 2-1. プロセッサの要件

クライアント コンピュータの要件	説明
PC	標準 x86 または x86 64 ビット互換
CPU の数	マルチプロセッサシステムをサポート
CPU の速度	Windows XP ローカル デスクトップの場合は 1.3 GHz 以上、推奨は 1.6 GHz Windows 7 デスクトップの場合で 1.3GHz 以上、Aero 効果を使用するには 2.0GHz 以上
Intel プロセッサ	Pentium 4、Pentium M (PAE 対応)、Core、Core 2、Core i3、Core i5、および Core i7 プロセッサ Windows 7 Aero の場合: Intel Dual Core
AMD プロセッサ	Athlon、Athlon MP、Athlon XP、Athlon 64、Athlon X2、Duron、Opteron、Turion X2、Turion 64、Sempron、Phenom、および Phenom II Windows 7 Aero の場合: Athlon 4200+ 以上

表 2-1. プロセッサの要件 (続き)

クライアント コンピュータの要件	説明
64 ビット オペレーティング システム	Intel Pentium 4 および Core 2、および EM64T/Intel 仮想化技術搭載の Core i7 プロセッサ ほとんどの AMD64 プロセッサ (初期改定 C Opteron プロセッサを除く)
Windows 7 Aero の GPU	nVidia GeForce 8800GT 以上 ATI Radeon HD 2600 以上

ディスク領域

View デスクトップでオペレーティング システムのデフォルト セットアップを使用する場合、実際に必要なディスク領域はそのオペレーティング システムおよびアプリケーションを物理コンピュータにインストールして実行するために必要なディスク領域とほぼ同じになります。

たとえば、Microsoft では 32 ビットの Windows 7 オペレーティング システムを実行するマシンのハード ディスク領域として 16GB を推奨しています。32 ビットの Windows 7 仮想マシンに 16GB 仮想ハード ディスクを構成した場合、ローカル デスクトップをチェックアウトするときには、実際に使用されるディスク領域のみがダウンロードされます。16GB が割り当てられているデスクトップの場合、実際にダウンロードされるサイズは 7GB です。

16 GB のハード ディスクを構成した場合、デスクトップがダウンロードされた後に、使用されるディスク領域が最大で 16 GB まで大きくなる可能性があります。スナップショットはレプリケーション中に作成されるため、それに相当するディスク領域がさらに必要です。たとえば、ローカル デスクトップに 7GB のディスク領域が使用されている場合、スナップショットはクライアント コンピュータ上でさらに 7GB を消費します。

IDE ハード ディスク ドライブおよび SCSI ハード ディスク ドライブがサポートされています。

メモリ

クライアント コンピュータでホスト オペレーティング システムを実行するための十分なメモリに加えて、View デスクトップのオペレーティング システムに必要なメモリ、およびクライアント コンピュータと View デスクトップで実行するアプリケーションに必要なメモリが必要です。VMware では、Windows XP および Windows Vista には 2GB 以上を、また Windows 7 には 3GB 以上をお勧めします。メモリ要件については、お使いのゲスト オペレーティング システムとアプリケーションのマニュアルを参照してください。

1 台のコンピュータで実行するすべての仮想マシンに割り当てることができるメモリの総容量は、コンピュータの RAM 容量によってのみ制限されます。32 ビット クライアント コンピュータの View デスクトップごとの最大メモリ容量は 8GB であり、64 ビットの場合は 32GB です。

ディスプレイ

32 ビットのディスプレイ アダプタをお勧めします。3DMark '06 などの 3D ベンチマークは、一部のグラフィック ハードウェアで Windows Vista や Windows 7 仮想マシンを実行している場合、正確にレンダリングされない、あるいはまったくレンダリングされないことがあります。

View Client with Local Mode は DirecX9c をサポートしており、GPU 対応のクライアント システムでは自動的に有効になります。DirecX9c には、建物の 3D 表示がオンになった Google Earth、Windows 7 Aero 効果、およびいくつかの 3D ゲームなどの 3D 機能が含まれます。

720p 以上でビデオを再生するには、マルチプロセッサ システムが必要です。

Windows 7 Aero をサポートするための CPU および GPU の要件については、表 2-1 を参照してください。

マルチメディア リダイレクト (MMR) の使用の要件

マルチメディア リダイレクト (MMR) は、仮想チャネルを使用して、クライアント コンピュータにマルチメディア ストリームを直接配信します。

MMR を使用すると、クライアント システムでマルチメディア ストリームが処理 (エンコードまたはデコード) されます。ローカル ハードウェアは、メディア コンテンツをフォーマットおよび再生し、それにより ESX/ESXi ホストでの要求をオフロードします。

View Client および View Client with Local Mode は、次のオペレーティング システムで MMR をサポートします。

- Windows XP
- Windows XP Embedded
- Windows Vista

MMR 機能はクライアント システムがサポートするメディア ファイル形式をサポートするので、クライアントにローカル デコーダが存在する必要があります。ファイル形式としては、MPEG2-1/MPEG-2/MPEG-4 Part 2、WMV 7/8/9、WMA、AVI、ACE、MP3、WAV などが該当します。

Windows Media Player 10 以降を使用し、それをローカル コンピュータまたはクライアント アクセス デバイスと View デスクトップの両方にインストールします。

MMR ポートをファイアウォール ソフトウェアに例外として追加する必要があります。MMR のデフォルトのポートは 9427 です。

注意 MMR が正しく動作するには、View Client のビデオ再生ハードウェアがオーバーレイをサポートしている必要があります。

Windows 7 クライアントと Windows 7 View デスクトップは、MMR をサポートしていません。Windows 7 クライアント エージェントの場合は、RDP 7 に含まれている Windows メディア リダイレクト機能を使用してください。

サポートされている View デスクトップのオペレーティング システム

管理者は、ゲスト OS を持つ仮想マシンを作成し、そのゲスト OS に View Agent をインストールします。エンド ユーザーは、クライアント デバイスからこれらの仮想マシンにログインできます。

サポートされているゲスト OS の一覧については、VMware View 4.6.x または 5.x のインストール マニュアルの「View Agent でサポートされるオペレーティング システム」を参照してください。

重要 仮想マシンで Windows 7 を使用する場合、そのホストは ESX/ESXi 4.0 Update 2 以降、ESX/ESXi 4.1 Update 1 以降、または ESXi 5.0 以降でなければなりません。

View Portal のクライアント ブラウザ要件

クライアント システムからは、View Connection Server インスタンスを参照し、View Portal を使用して Mac ベースの View Client、Windows ベースの View Client、または View Client with Local Mode をインストールできます。Internet Explorer を使用している場合、View Client の新しいバージョンをダウンロードできるようになると、View Portal でそのことが示されます。

View Portal を使用するには、次のいずれかの Web ブラウザが必要です。

- Internet Explorer 7
- Internet Explorer 8
- Internet Explorer 9
- Firefox 3.0
- Firefox 3.5

Internet Explorer を使用していて、View Client がすでにインストールされている場合、View Connection Server から使用できるバージョンが、クライアント デバイスにインストールされているバージョンより新しいときは、アップグレードを選択できます。クライアント デバイスと同じバージョンの場合は、View Portal はローカル システムにインストールされている View Client を起動します。

注意 View Portal は Linux をサポートしていません。

スマート カード認証の要件

ユーザー認証にスマート カードを使用するクライアント システムは、特定の要件を満たす必要があります。

ユーザー認証にスマート カードを使用する各クライアント システムには、次のソフトウェアおよびハードウェアが必要です。

- View Client
- Windows 互換のスマート カード リーダ
- スマート カード モデルウェア
- 製品固有のアプリケーション ドライバ

また、製品固有のアプリケーション ドライバを View デスクトップにインストールする必要もあります。

View では、PKCS#11 または Microsoft CryptoAPI プロバイダを使用するスマート カードおよびスマート カード リーダがサポートされています。必要に応じて、ActivIdentity ActivClient ソフトウェア スイートをインストールできます。このソフトウェアは、スマート カードと対話するためのツールを提供します。

スマート カードで認証を行うユーザーはスマート カードまたは USB スマート カード トークンを所有している必要があり、各スマート カードにはユーザー証明書が含まれる必要があります。

スマート カードに証明書をインストールするには、登録局として機能するようにコンピュータを設定する必要があります。このコンピュータは、ユーザーにスマート カードを発行するための権限を持っている必要があり、証明書を発行するドメインのメンバーである必要があります。

重要 スマート カードを登録するときに、生成される証明書の鍵サイズを選択できます。ローカル デスクトップでスマート カードを使用するには、スマートカードの登録時に 1024 ビットまたは 2048 ビットのキー サイズを選択する必要があります。512 ビットの鍵の証明書はサポートされていません。

Windows システムでのスマート カード認証の計画と実装の詳細については、Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

スマート カード認証のために Active Directory で実行する必要があるタスクについては、『VMware View のインストール』マニュアルのスマート カード認証のための Active Directory の準備に関するトピックを参照してください。

スマート カード認証は一部の View Client ではサポートされていません。特定のタイプの View Client でスマート カードがサポートされているかどうかを判断するには、そのタイプのクライアントの『View Client の使用』マニュアルの機能サポート一覧を参照してください。

View Client 向けの View Connection Server の準備

エンドユーザーが View デスクトップに接続できるようにするには、特定のタスクを管理者が実行する必要があります。

エンドユーザーが View Connection Server またはセキュリティ サーバに接続して、View デスクトップにアクセスできるようにするには、プールの設定およびセキュリティの設定を構成する必要があります。

- セキュリティ サーバを使用している場合は、VMware は、View Connection Server 4.6 以降または View Security Server 4.6 以降であることを確認するよう推奨します。View 4.6 以降の VMware View インストールドキュメントを参照してください。

- クライアント デバイスに安全な接続を使用する予定で、その安全な接続が View Connection Server またはセキュリティ サーバの DNS ホスト名を使用して構成される場合には、この DNS 名がクライアント デバイスによって解決できることを確認します。

安全なトンネルを有効または無効にするには、View Administrator で [View Connection Server 設定の編集] ダイアログ ボックスに移動して、[デスクトップへの安全なトンネル接続を使用する] チェックボックスを使用します。

- 仮想デスクトップ プールが作成済みであること、および使用予定のユーザー アカウントにこの View デスクトップへのアクセス権が付与されていることを確認します。デスクトップ プールの作成については、『VMware View 管理』ドキュメントを参照してください。

Windows 版 View Client のインストール

Windows ベースの View Client のインストーラは、VMware の Web サイトまたは View Portal から入手できます。View Portal は、View Connection Server によって提供される Web アクセス ページです。View Client をインストールした後、エンド ユーザー用にさまざまな起動オプションを設定できます。

この章では次のトピックについて説明します。

- [Windows ベースの View Client または View Client with Local Mode をインストールする \(P. 15\)](#)
- [View Portal を使用して View Client をインストールする \(P. 17\)](#)
- [View Client のサイレント インストール \(P. 18\)](#)

Windows ベースの View Client または View Client with Local Mode をインストールする

エンド ユーザーは、View Client を開いて物理マシンから仮想デスクトップに接続します。Windows ベースのインストーラ ファイルを実行して、View Client のすべてのコンポーネントをインストールできます。

View Client with Local Mode を使用すると、エンド ユーザーは仮想デスクトップのコピーをローカル コンピュータにダウンロードできます。その後、エンド ユーザーはネットワークに接続できない場合でも仮想デスクトップを使用できます。レイテンシーは最小になり、パフォーマンスは向上します。

View Client with Local Mode は完全にサポートされている機能であり、以前のリリースでは View Client with Offline Desktop という名前の試験的機能でした。

この手順では、対話型のインストール ウィザードを使用した View Client のインストールについて説明します。コマンドラインの Microsoft Windows Installer (MSI) のサイレント インストール機能を使用する場合は、[\[View Client をサイレント インストールする \(P. 19\)\]](#) を参照してください。

開始する前に

- クライアントシステムがサポートされているオペレーティングシステムを使用していることを確認します。[\[Windows クライアントのシステム要件 \(P. 8\)\]](#) を参照してください。
- クライアントシステムに管理者としてログインできることを確認します。
- View Agent がインストールされていないことを確認します。
- ローカル モードの前提条件：
 - ライセンスに View Client with Local Mode が含まれていることを確認します。
 - 次のどの製品もインストールされていないことを確認します。VMware View Client、VMware Player、VMware Workstation、VMware ACE、VMware Server。

- USB リダイレクトの前提条件：
 - クライアント デバイスを使用するユーザーが仮想デスクトップからローカルに接続された USB デバイスにアクセスできるようにするかどうかを決定します。アクセスできないようにする場合は、ウィザードで [USB リダイレクト] コンポーネントの選択をオフにするか、コンポーネントをインストールしてから GPO を使用して無効にします。
 - [USB リダイレクト] コンポーネントを常にインストールし、GPO を使用して USB アクセスを制御することを推奨します。この方法では、クライアントの USB リダイレクトを後で有効にすることになった場合にも、View Client を再インストールする必要はありません。詳細については、『VMware View の管理』マニュアルのポリシーの構成に関する章の「View Client 構成 ADM テンプレート設定」のトピックを参照してください。
 - [USB Redirection (USB リダイレクト)] コンポーネントをインストールする場合は、クライアント コンピュータで Windows の自動更新機能が無効になっていないことを確認します。
- エンド ユーザーが現在ログインしているユーザーとして View Client および仮想デスクトップにログインできる機能を使用するかどうかを決定します。ユーザーがクライアント システムにログインするときに入力した認証情報が、View Connection Server インスタンスに、そして最終的には仮想デスクトップに渡されます。一部のクライアント OS はこの機能をサポートしていません。
- 仮想マシンをホストしている View Connection Server インスタンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) をエンド ユーザーが入力する必要がないようにする場合は、インストールの間に指定できるように FQDN を決定します。

手順

- 1 管理者権限を持つユーザーとしてクライアント システムにログインします。
- 2 クライアント システムで、VMware 製品ページ (<http://www.vmware.com/products/>) から View Client のインストーラ ファイルをダウンロードします。

適切なインストーラ ファイルを選択します。<xxxxxx> はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号です。

オプション	操作
View Client を 64 ビット OS に	VMware-viewclient-x86_64-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe を選択 (View Client の場合) VMware-viewclientwithlocalmode-x86_64-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe を選択 (View Client with Local Mode の場合)
View Client を 32 ビット OS に	VMware-viewclient-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe を選択 (View Client の場合) VMware-viewclientwithlocalmode-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe を選択 (View Client with Local Mode の場合)

- 3 View Client のインストール プログラムを開始するには、インストーラ ファイルをダブルクリックします。
- 4 プロンプトに従って、必要なコンポーネントをインストールします。

VMware View Client サービスが Windows クライアント コンピュータにインストールされます。View Client のサービス名は `wsm.exe` です。USB コンポーネントのサービス名は `wsm_usbctrl.exe` です。

次に進む前に

View Client を起動し、正しい仮想デスクトップにログインできることを確認します。「[View デスクトップへのログイン \(P. 25\)](#)」または「[View Portal を使用して View Client をインストールする \(P. 17\)](#)」を参照してください。

View Portal を使用して View Client をインストールする

View Client または View Client with Local Mode アプリケーションをインストールするときは、ブラウザを開いて View Portal Web ページを参照するのが便利な方法です。View Portal を使用して、Windows および Mac クライアント コンピュータ用の View Client フル インストーラをダウンロードできます。

View 4.5 の場合、View Portal は with Local Mode、あるいは Local Mode なしの Windows 用の完全な View Client、および View Client for Mac をインストールします。

注意 View Portal は Linux をサポートしていません。

開始する前に

- View Connection Server インスタンスの URL がわかっていることを確認します。
- クライアントシステムに管理者としてログインできることを確認します。
- クライアントシステムがサポートされているオペレーティングシステムを使用していることを確認します。[\[Windows クライアントのシステム要件 \(P. 8\)\]](#) を参照してください。
- View Agent がインストールされていないことを確認します。
- ローカル モードの前提条件：
 - ライセンスに View Client with Local Mode が含まれていることを確認します。
 - 次のどの製品もインストールされていないことを確認します。VMware View Client、VMware Player、VMware Workstation、VMware ACE、VMware Server。
- USB リダイレクトの前提条件：
 - クライアントデバイスを使用するユーザーが仮想デスクトップからローカルに接続された USB デバイスにアクセスできるようにするかどうかを決定します。アクセスできないようにする場合は、ウィザードで [USB リダイレクト] コンポーネントの選択をオフにするか、コンポーネントをインストールしてから GPO を使用して無効にします。

[USB リダイレクト] コンポーネントを常にインストールし、GPO を使用して USB アクセスを制御することを推奨します。この方法では、クライアントの USB リダイレクトを後で有効にすることになった場合にも、View Client を再インストールする必要はありません。詳細については、『VMware View の管理』マニュアルのポリシーの構成に関する章の「View Client 構成 ADM テンプレート設定」のトピックを参照してください。
 - [USB Redirection (USB リダイレクト)] コンポーネントをインストールする場合は、クライアントコンピュータで Windows の自動更新機能が無効になっていないことを確認します。

手順

- 1 管理者権限を持つユーザーとしてクライアントシステムにログインします。
- 2 ブラウザを開き、仮想デスクトップへのアクセスを提供する View Connection Server インスタンスの URL を入力します。

Internet Explorer はアップグレードを利用できるかどうかを判別できますが、それ以外のブラウザは判別できません。また、インストーラのリストでは、Internet Explorer の場合は、クライアントが 32 ビットシステムの場合は 32 ビット インストーラがリストに表示され、クライアントが 64 ビットシステムの場合は 64 ビット インストーラが表示されます。一方、Firefox の場合は、32 ビットと 64 ビットの両方のインストーラが表示されます。

- 3 Web ページの指示に従います。

View Connection Server から使用できるバージョンが、クライアント デバイスにインストールされているバージョンより新しい場合は、アップグレードを選択できます。クライアント デバイスと同じバージョンの場合は、View Portal はクライアント コンピュータにインストールされている View Client を起動します。

古いバージョンの View Client を使用していて、クライアント接続のためにスマート カードが必要な場合、View Portal で既存の View Client のバージョンを確認する前にスマート カードを挿入するよう Internet Explorer ブラウザによって求められます。

- 4 スマート カードの挿入を Internet Explorer に求められた場合、カードを挿入するか、または [キャンセル] をクリックします。

スマート カードを挿入しても [キャンセル] をクリックしても結果は同じです。

次に進む前に

View デスクトップに接続します。[\[View デスクトップへのログイン \(P. 25\)\]](#) を参照してください。

View Client のサイレント インストール

コマンドラインでインストーラのファイル名とインストール オプションを入力することにより、View Client のサイレント インストールを実行できます。サイレント インストールを使うと、大規模なエンタープライズに View のコンポーネントを効率よく展開できます。

View Client with Local Mode のサイレント インストールを許可するグループ ポリシーを設定する

View Client with Local Mode のサイレント インストールを行うには、昇格された権限でのインストールを許可するように Microsoft Windows のグループ ポリシーを構成する必要があります。

View Client のサイレント インストールには、これらのグループ ポリシーを設定する必要はありません。これらのポリシーは、View Client with Local Mode の場合にのみ必要です。

コンピュータと、クライアント コンピュータのユーザーに対し、Windows インストーラのグループ ポリシーを設定する必要があります。

開始する前に

View Client with Local Mode をインストールする Windows クライアント コンピュータに対して管理者権限があることを確認します。

手順

- 1 クライアント コンピュータにログインし、[Start (スタート)] - [Run (ファイル名を指定して実行)] をクリックします。
- 2 **gpedit.msc** と入力して [OK] をクリックします。
- 3 グループ ポリシー オブジェクト エディタで、[Local Computer Policy (ローカル コンピュータ ポリシー)] - [Computer Configuration (コンピュータの構成)] をクリックします。
- 4 [Administrative Templates (管理用テンプレート)] を展開し、[Windows Installer (Windows インストーラ)] フォルダを開いて、[Always install with elevated privileges (常にシステム特権でインストールする)] をダブルクリックします。
- 5 [Always Install with Elevated Privileges Properties (常にシステム特権でインストールのプロパティ)] ウィンドウで、[Enabled (有効)] をクリックし、[OK] をクリックします。
- 6 左側のペインで、[User Configuration (ユーザーの構成)] をクリックします。

- 7 [Administrative Templates (管理用テンプレート)] を展開し、[Windows Installer (Windows インストーラ)] フォルダを開いて、[Always install with elevated privileges (常にシステム特権でインストールする)] をダブルクリックします。
- 8 [Always Install with Elevated Privileges Properties (常にシステム特権でインストールのプロパティ)] ウィンドウで、[Enabled (有効)] をクリックし、[OK] をクリックします。

次に進む前に

View Client with Local Mode をサイレントでインストールします。

View Client をサイレント インストールする

Microsoft Windows インストーラ (MSI) のサイレントインストール機能を使用して、複数の Windows コンピュータに View Client または View Client with Local Mode をインストールできます。サイレントインストールではコマンドラインを使用するので、ウィザードのプロンプトに回答する必要はありません。

開始する前に

- クライアントシステムがサポートされているオペレーティングシステムを使用していることを確認します。[\[Windows クライアントのシステム要件 \(P. 8\)\]](#) を参照してください。
- クライアントシステムに管理者としてログインできることを確認します。
- View Agent がインストールされていないことを確認します。
- ローカル モードの前提条件：
 - サイレントインストールに必要な Windows インストーラのグループポリシーがクライアント コンピュータで構成されていることを確認します。[\[View Client with Local Mode のサイレントインストールを許可するグループポリシーを設定する \(P. 18\)\]](#) を参照してください。
 - ライセンスに View Client with Local Mode が含まれていることを確認します。
 - 次のどの製品もインストールされていないことを確認します。VMware View Client、VMware Player、VMware Workstation、VMware ACE、VMware Server。
- エンドユーザーが現在ログインしているユーザーとして View Client および仮想デスクトップにログインできる機能を使用するかどうかを決定します。ユーザーがクライアントシステムにログインするときに入力した認証情報が、View Connection Server インスタンスに、そして最終的には仮想デスクトップに渡されます。一部のクライアント OS はこの機能をサポートしていません。
- MSI インストーラのコマンドライン オプションについて理解しておきます。[\[Microsoft Windows インストーラのコマンドライン オプション \(P. 22\)\]](#) を参照してください。
- View Client で使用できるサイレントインストール (MSI) のプロパティについて理解します。[\[View Client のサイレントインストールのプロパティ \(P. 20\)\]](#) を参照してください。
- エンドユーザーが仮想デスクトップからローカルに接続された USB デバイスにアクセスできるようにするかどうかを決定します。許可しない場合は、MSI のプロパティ **ADDLOCAL** に許可する機能のリストを設定し、USB 機能は除外します。詳細については、[\[View Client のサイレントインストールのプロパティ \(P. 20\)\]](#) を参照してください。
- 仮想マシンをホストしている View Connection Server インスタンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) をエンドユーザーが入力する必要がないようにする場合は、インストールの間に指定できるように FQDN を決定します。

手順

- 1 クライアントシステムで、VMware 製品ページ (<http://www.vmware.com/jp/products/>) から View Client のインストーラ ファイルをダウンロードします。

適切なインストーラ ファイルを選択します。<xxxxxx> はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号です。

オプション	操作
View Client を 64 ビット OS に	VMware-viewclient-x86_64-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe を選択 (View Client の場合) VMware-viewclientwithlocalmode-x86_64-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe を選択 (View Client with Local Mode の場合)
View Client を 32 ビット OS に	VMware-viewclient-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe を選択 (View Client の場合) VMware-viewclientwithlocalmode-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe を選択 (View Client with Local Mode の場合)

- 2 Windows クライアント コンピュータでコマンド プロンプトを開きます。
- 3 インストール コマンドを 1 行に入力します。

この例では、シングル サインオン機能と USB リダイレクト機能を指定して View Client をインストールします。デフォルトの View Connection Server インスタンスが View Client ユーザー用に構成されます。VMware-viewclient-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn REBOOT=ReallySuppress VDM_SERVER=cs1.companydomain.com ADDLOCAL=Core,TSSO,USB"

この例では View Client with Local Mode をインストールします。VMware-viewclientwithlocal-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=Core,MVDI"

注意 Core 機能は必須です。

VMware View Client サービスが Windows クライアント コンピュータにインストールされます。

次に進む前に

View Client を起動し、正しい仮想デスクトップにログインできることを確認します。[[View デスクトップへのログイン \(P. 25\)](#)] または [[View Portal を使用して View Client をインストールする \(P. 17\)](#)] を参照してください。

View Client のサイレント インストールのプロパティ

コマンドラインから View Client をサイレント インストールするときに、特定のプロパティを含めることができます。Microsoft Windows インストーラ (MSI) がプロパティと値を解釈できるように、<プロパティ>=<値>の形式を使用する必要があります。

[表 3-1](#) に、コマンドラインで使用できる View Client のサイレント インストールのプロパティを示します。

表 3-1. View Client をサイレント インストールするための MSI のプロパティ

MSI のプロパティ	説明	デフォルト値
INSTALLDIR	View Client ソフトウェアをインストールするパスとフォルダ。 例: <code>INSTALLDIR=""D:¥abc¥my folder""</code> パスを囲む対になった 2 個の二重引用符により、MSI インストーラはスペースをパスの有効な一部として解釈します。 この MSI プロパティは省略可能です。	%ProgramFiles% ¥VMware¥VMware View¥Client
VDM_SERVER	View Client ユーザーがデフォルトで接続される View Connection Server インスタンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IP アドレス。このプロパティを構成すると、View Client ユーザーはこの FQDN または IP アドレスを指定する必要がなくなります。 例: <code>VDM_SERVER=cs1.companydomain.com</code> この MSI プロパティは省略可能です。	なし
DESKTOP_SHORTCUT	View Client のデスクトップショートカット アイコンを構成します。 値 1 はショートカットをインストールします。値 0 はショートカットをインストールしません。 この MSI プロパティは省略可能です。	1
QUICKLAUNCH_SHORTCUT	View Client のクイック起動トレイにショートカット アイコンを構成します。 値 1 はショートカットをインストールします。値 0 はショートカットをインストールしません。 この MSI プロパティは省略可能です。	1
STARTMENU_SHORTCUT	[Start (スタート)] メニューに View Client のショートカットを構成します。 値 1 はショートカットをインストールします。値 0 はショートカットをインストールしません。 この MSI プロパティは省略可能です。	1

サイレント インストール コマンドでは、MSI のプロパティ **ADDLOCAL=** を使用して、View Client インストーラが構成する機能を指定できます。各サイレント インストール機能は、対話形式のインストールの間に選択できるセットアップ オプションに対応しています。

表 3-2 に、コマンドラインで入力できる View Client の機能と対話形式インストールの対応するオプションを示します。

表 3-2. View Client サイレント インストールの機能と、対話形式でのカスタム セットアップ オプション

サイレント インストールの機能	対話形式のインストールでのカスタム セットアップ オプション
Core MSI のプロパティ ADDLOCAL= で個別の機能を指定する場合は、 Core を含める必要があります。 ADDLOCAL=ALL を指定すると、Core を含む View Client と View Client with Local Mode のすべての機能がインストールされます。	なし。 対話形式のインストールでは、View Client のコア機能はデフォルトでインストールされます。
MVDI View Client with Local Mode をインストールし、個別の機能を ADDLOCAL= で指定する場合は、この機能を使用します。 ADDLOCAL=ALL を指定すると、MVDI を含む View Client with Local Mode のすべての機能がインストールされます。	なし。 View Client with Local Mode を対話形式でインストールするとき、MVDI 機能はデフォルトでインストールされます。 View Client を対話形式でインストールするときは、MVDI 機能は使用できません。
ThinPrint	仮想印刷
TSSO	シングル サインオン (SSO)
USB	USB リダイレクト

Microsoft Windows インストーラのコマンドラインオプション

View コンポーネントをサイレントでインストールするには、Microsoft Windows インストーラ (MSI) のコマンドラインオプションとプロパティを使用する必要があります。View コンポーネントのインストーラは MSI プログラムであり、MSI の標準機能を使用します。MSI のコマンドラインオプションを使用して、View コンポーネントをサイレントアンインストールすることもできます。

MSI の詳細については、マイクロソフトの Web サイトを参照してください。MSI のコマンドラインオプションについては、Microsoft Developer Network (MSDN) ライブラリの Web サイトで、MSI コマンドラインオプションを検索してください。MSI コマンドラインの使用方法を確認するには、View コンポーネントのコンピュータでコマンドプロンプトを開き、「msiexec /?」と入力します。

View コンポーネントのインストーラをサイレントで実行するには、まずはじめに、インストーラを一時ディレクトリに抽出して対話形式のインストールを開始するブートストラッププログラムを無効にします。

表 3-3 は、インストーラのブートストラッププログラムを制御するコマンドラインオプションです。

表 3-3. View コンポーネントのブートストラッププログラムのコマンドラインオプション

オプション	説明
/s	ブートストラップスプラッシュ画面と抽出ダイアログを無効にし、対話形式のダイアログが表示されないようにします。 例: <code>VMware-viewconnectionserver-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s</code> サイレントインストールを実行するには /s オプションが必要です。例において、<xxxxxx> はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号を示します。
/v" <MSI_command_line_options>"	コマンドラインで入力した二重引用符で囲まれた文字列を MSI で解釈されるオプションのセットとして渡すことをインストーラに指示します。コマンドラインでの入力を二重引用符で囲む必要があります。/v の後とコマンドラインの最後に二重引用符を記述します。 例: <code>VMware-viewagent-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"<command_line_options>"</code> スペースを含む文字列を MSI インストーラに解釈させるには、文字列を 2 個の二重引用符で囲みます。たとえば、スペースを含むインストールパス名に View コンポーネントをインストールするような場合です。 例: <code>VMware-viewconnectionserver-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"<command_line_options> INSTALLDIR=""d:\abc\my folder"""</code> この例では、MSI インストーラはインストールディレクトリパスを渡し、文字列を 2 つのコマンドラインオプションとして解釈することはありません。コマンドライン全体を囲む最後の二重引用符に注意してください。 /v"<command_line_options>" オプションは、サイレントインストールを実行するために必要です。

以降のサイレントインストールは、コマンドラインオプションと MSI プロパティ値を MSI インストーラ `msiexec.exe` に渡すことで制御します。MSI インストーラには、View コンポーネントのインストールコードが含まれます。インストーラは、コマンドラインで入力された値とオプションを使用して、View コンポーネントに固有のインストールでの選択項目とセットアップオプションを解釈します。

表 3-4 は、MSI インストーラに渡されるコマンドラインオプションと MSI のプロパティ値です。

表 3-4. MSI のコマンドライン オプションとプロパティ

MSI のオプションまたはプロパティ	説明
/qn	<p>インストーラ ウィザード ページを表示しないように MSI インストーラに指示します。</p> <p>たとえば、View Agent をサイレントでインストールし、デフォルトのセットアップ オプションと機能のみを使用するような場合です。</p> <p>VMware-viewagent-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn"</p> <p>例において、<xxxxxx> はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号を示します。</p> <p>または、/qb オプションを使用すると、非対話形式の自動インストールでウィザード ページを表示できます。インストールの進行と共にウィザードのページが表示されますが、ページに応答することはできません。</p> <p>サイレントインストールを実行するには /qn または /qb オプションが必要です。</p>
INSTALLDIR	<p>View コンポーネントの代替インストール パスを指定します。</p> <p>インストール パスを指定するには、<INSTALLDIR>=<path> の形式を使用します。View コンポーネントをデフォルトのパスにインストールする場合は、この MSI プロパティを省略できます。この MSI プロパティは省略可能です。</p>
ADDLOCAL	<p>インストールするコンポーネント固有の機能を指定します。対話形式のインストールでは、View インストーラで表示されるカスタム セットアップ オプションを選択します。MSI プロパティ ADDLOCAL を使用すると、これらのセットアップ オプションをコマンドラインで指定できます。</p> <p>使用可能なすべてのカスタム セットアップ オプションをインストールするには、ADDLOCAL=ALL と入力します。</p> <p>例：VMware-viewagent-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=ALL"</p> <p>MSI プロパティ ADDLOCAL を使用しないと、デフォルトのセットアップ オプションがインストールされます。</p> <p>個別のセットアップ オプションを指定するには、セットアップ オプション名をカンマで区切った一覧を入力します。名前をスペースで区切らないでください。</p> <p><ADDLOCAL>=<value,value,value...> という形式を使用します。</p> <p>たとえば、ゲスト OS にインストールする View Agent に View Composer Agent および PCoIP の機能を付加する場合は、次のように指定します。</p> <p>VMware-viewagent-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=Core,SVIAgent,PCoIP"</p> <p>注意 Core 機能は View Agent に必須です。</p> <p>この MSI プロパティは省略可能です。</p>
REBOOT	<p>REBOOT=ReallySuppress オプションを使用すれば、システムが再起動する前に、システム構成タスクを完了できます。</p> <p>この MSI プロパティは省略可能です。</p>
/l*v <log_file>	<p>ログ情報を指定したログ ファイルに詳細出力で書き込みます。</p> <p>例：/l*v ""%TEMP%\vmmsi.log""</p> <p>この例では、対話形式のインストールの間に生成されるログと似た詳細なログ ファイルが生成されません。</p> <p>このオプションを使用すると、特定のインストールのみに適用されるカスタム機能を記録できます。記録された情報を使用すると、その後のサイレントインストールでインストール機能を指定できます。</p> <p>/l*v オプションは省略可能です。</p>

サーバ接続とデスクトップの管理

View Client を使用して View Connection Server またはセキュリティ サーバに接続し、View デスクトップにログインするか View デスクトップからログオフします。トラブルシューティングする場合にも、割り当てられている View デスクトップをリセットし、チェックアウトしたデスクトップをロールバックできます。

管理者による View デスクトップのポリシーの構成方法によっては、エンド ユーザーはデスクトップで多くの操作を実行できるようになります。

この章では次のトピックについて説明します。

- [View デスクトップへのログイン \(P. 25\)](#)
- [View Client の証明書確認モード \(P. 27\)](#)
- [エンド ユーザーの証明書確認の構成 \(P. 28\)](#)
- [デスクトップの切り替え \(P. 29\)](#)
- [デスクトップからのログオフまたは切断 \(P. 29\)](#)

View デスクトップへのログイン

エンド ユーザーが仮想デスクトップにアクセスする前に、クライアント デバイスから仮想デスクトップにログインできることをテストします。[Start (スタート)] メニューから、またはクライアントシステムのデスクトップショートカットから、View Client を起動できます。

ネットワーク接続が利用できる環境では、ユーザー セッションは View Connection Server によって認証されます。

開始する前に

- ユーザー名とパスワード、RSA SecurID、スマート カード個人識別番号 (PIN) などのログインに必要な認証情報を入手します。
- ログインするためのドメイン名を入手します。
- 管理タスクの実行については以下で説明しています。[[View Client 向けの View Connection Server の準備 \(P. 12\)](#)]。
- 企業ネットワークの外で、セキュリティ サーバを使わず仮想デスクトップにアクセスする場合、クライアント デバイスが VPN 接続を使用する設定になっており、VPN 接続がオンになっていることを確認してください。

重要 VMware は、VPN よりセキュリティ サーバの利用を推奨します。

- 仮想デスクトップへのアクセスを提供するサーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN) がわかっていることを確認します。また、ポートが 443 ではない場合は、ポート番号も必要です。
- RDP 表示プロトコルを使用して View デスクトップに接続することがある場合は、AllowDirectRDP View Agent グループ ポリシー設定が有効になっていることを確認します。

- 管理者が許可している場合、View Connection Server から提示される SSL 証明書について、証明書確認モードを構成できます。使用するモードを決定するには、[View Clientの証明書確認モード\(P.27\)](#) を参照してください。

手順

- 1 [VMware View Client] デスクトップショートカットをダブルクリックするか、次のメニューをクリックします。
[Start (スタート)] - [プログラム] - [VMware] - [VMware View Client]。
- 2 [Connection Server] ドロップダウン メニューで、View Connection Server またはセキュリティ サーバのホスト名を入力します。
- 3 ダイアログ ボックスの他のオプション設定が構成したとおりに表示されることを確認します。

オプション	説明
Log in as current user (現在のユーザーとしてログイン)	このチェック ボックスは、View Administrator でのグローバル設定に従って表示または非表示になります。ローカル モードで使用するために View デスクトップをチェックアウトする場合は、このチェック ボックスを選択しないでください。
ポート	このフィールドを空白のままにすると、デフォルト ポート 443 が使用されます。
自動接続	このチェック ボックスを選択した場合、次に View Client を起動すると [Connection Server] フィールドが無効になり、[Autoconnect (自動接続)] チェック ボックスを選択したときに指定したサーバに接続されます。このチェック ボックスの選択を解除するには、次に表示されるダイアログ ボックスをキャンセルし、[Options (オプション)] をクリックしてこの設定を表示し、変更します。
SSL の構成	View の管理者が許可している場合、この手順の前提条件に記載されているように、このリンクをクリックして、証明書確認モードを設定できます。

- 4 [接続] をクリックします。
ログイン ダイアログ ボックスが表示される前に、確認する必要があることを知らせるメッセージが表示されます。
- 5 RSA SecurID の認証情報の入力を求められた場合、ユーザー名とパスコードを入力して [続行] をクリックします。
- 6 少なくとも 1 つのデスクトップ プールを使用する資格を付与されたユーザーの認証情報を入力し、ドメインを選択して [Login (ログイン)] をクリックします。
ユーザー名を **user@domain** という形式で入力すると、@ 記号があるために名前がユーザー プリンシパル名 (UPN) として扱われ、ドメイン ドロップダウン メニューは無効になります。
デスクトップ プールの作成およびユーザーに対するプールの資格付与については、[\[VMware View の管理\]](#) を参照してください。
- 7 表示されるデスクトップの一覧の中から、デスクトップを選択します。
 - a (オプション) [Display (ディスプレイ)] ドロップダウン メニューで、View デスクトップを表示するためのウィンドウ サイズを選択します。
選択した表示設定はデフォルト設定として保存され、次にデスクトップを開いたときに使用されます。
 - b (オプション) 表示プロトコルを選択するには、リスト内でデスクトップの隣の下矢印をクリックし、[Display Protocol (プロトコルの表示)] をクリックし、プロトコルを選択します。
この選択は、View 管理者が選択を有効にしている場合にのみ可能です。PCoIP は、画像、オーディオ、ビデオなどのコンテンツを LAN または WAN 経由で配信して PC 上でスムーズに再生する目的に最適化されています。

注意 スマート カードの認証情報を使用してログインしている場合、プロトコルを切り替えるには、いったんログオフしてから再びログオンする必要があります。

選択したプロトコル設定はデフォルト設定として保存され、次にデスクトップを開いたときに使用されます。
- 8 [接続] をクリックします。
デスクトップに接続されます。

接続した後、クライアントウィンドウが表示されます。

View Connection Server への認証が失敗する場合、または View Client がデスクトップに接続できない場合は、次の手順を実行します。

- View Connection Server を SSL を使用しないように構成するかどうかを決定します。View Client は、SSL 接続を必要とします。View Administrator のグローバル設定で、[クライアント接続に SSL を使用する] チェックボックスが選択されていないかどうかを確認します。このチェックボックスが選択されていない場合、チェックボックスを選択して SSL を使用する必要があります。または、HTTPS が有効なロードバランサや View Connection Server への HTTP 接続を作成するように構成されている他の中間デバイスにクライアントが接続できるように環境をセットアップする必要があります。
- View Connection Server 用のセキュリティ証明書が正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、View Administrator で、デスクトップの View Agent が到達不能になり、Transfer Server のステータスが準備未完了として表示される場合があります。これらは、証明書の問題によって発生する二次的な接続の問題の現象です。
- View Connection Server インスタンスで設定されているタグがこのユーザーからの接続を許可していることを確認します。『VMware View 管理者ガイド』を参照してください。
- ユーザーがこのデスクトップにアクセスする資格を付与されていることを確認します。『VMware View 管理者ガイド』を参照してください。
- RDP 表示プロトコルを使用して View デスクトップに接続している場合、クライアントコンピュータでリモートデスクトップ接続が許可されていることを確認します。

次に進む前に

- 起動オプションを構成します。

エンドユーザーが View Connection Server のホスト名を指定する必要があるようにする場合、または他の起動オプションを構成する場合は、View Client のコマンドライン オプションを使用してデスクトップショートカットを作成します。

[第8章「コマンドラインからの View Client の実行 \(P. 47\)」](#)を参照してください。

- ローカルモードで使用できるデスクトップをチェックアウトします。

エンドユーザーが特定のデスクトップをチェックアウトできるかどうかを確認するには、View Client with Local Mode のリストでそのデスクトップの隣の下矢印をクリックします。デスクトップをローカルモードで使用できる場合は、[Check out (チェックアウト)] オプションがショートカットメニューに表示されます。デスクトップにアクセスする資格がグループにある場合でも、そのデスクトップをチェックアウトするユーザーのみがデスクトップにアクセスできます。

View Client の証明書確認モード

管理者は、またときにはエンドユーザーは、サーバの証明書確認が失敗した場合にクライアント接続を拒否するかどうかを設定できます。

View Connection Server と View Client の間の SSL 接続について、証明書が確認されます。証明書検査では、次のような検査が行われます。

- 証明書は失効しているか。証明書が失効しているかどうかを判断することは可能か。
- 証明書の目的は、送信側の ID 検証やサーバ通信の暗号化以外にあるか。つまり、証明書のタイプは正しいか。
- 証明書は期限切れになっているか、また有効なのは未来のみか。つまり、証明書はコンピュータの時刻に応じて有効になっているか。
- 証明書上の共通名は、それを送信するサーバのホスト名と一致しているか。ロードバランサが、View Client で入力されたホスト名と一致しない証明書のサーバに、View Client をリダイレクトした場合に不一致は発生します。他の理由としては、クライアントにホスト名ではなく IP アドレスを入力した場合に発生します。

- 不明ユーザー、または信頼されていない証明機関 (CA) によって署名された証明書か。自己署名された証明書は、信頼されていない CA の証明書タイプの 1 つです。

このチェックをパスするためには、信頼の証明書チェーンがデバイスのローカル証明書ストアに根ざしている必要があります。

注意 ドメイン内のすべての Windows クライアントシステムに自己署名のルート証明書を配布する手順については、『VMware View のインストール』マニュアルの「信頼されるルート証明機関へのルート証明書の追加」というトピックを参照してください。

デスクトップへのログインに View Client を使用していて、管理者の許可を受けている場合には、[SSL の構成] をクリックすると証明書確認モードを設定できます。選択肢は次の 3 つです。

- [未検証の接続を拒否 (安全)]。証明書の確認に失敗した場合、クライアントはサーバに接続できなくなります。失敗した確認は、エラー メッセージに一覧表示されます。
- [接続が安全ではない可能性がある場合に警告する (デフォルト)]。サーバが自己署名証明書を使用しているため証明書の確認に失敗した場合、[継続] をクリックして警告を無視します。自己署名証明書の場合、View Client に入力した View Connection Server 名と証明書名は一致する必要はありません。

証明書が期限切れの場合、警告を受信します。

- [未検証の接続を許可 (危険)]。この設定は、証明書確認は View によって一切実行されないことを意味します。

証明書確認モードが [警告] に設定されている場合、自己署名証明書を使用する View Connection Server インスタンスにも接続できます。

後で管理者が信頼される証明機関のセキュリティ証明書をインストールし、接続時のすべての証明書確認にパスするようになると、この信頼された接続はその特定のサーバに対して記録されます。その後、このサーバが自己署名証明書を再び提示すると、接続は失敗します。特定のサーバが完全に検証可能な証明書を提示した後は、必ずその処理が行われます。

重要 チェックアウトした View デスクトップをローカルシステム上で使用する場合、企業ネットワークに接続していると、View デスクトップにログインしたタイミングで上記のように証明書確認が実行されます。企業ネットワークに接続していない場合には、証明書確認は実行できません。View デスクトップは、証明書確認が成功したかのように実行されます。

エンドユーザーの証明書確認の構成

管理者は、証明書検証モードを構成し、たとえば、完全な検証を常に実行するようにすることができます。

View Connection Server と View Client の間の SSL 接続について、証明書が確認されます。管理者は、次のいずれかの方法を使用するように検証モードを構成できます。

- エンドユーザーに検証モードの選択を許可します。このリストのこれ以降では、3 つの検証モードを説明します。
- (検証なし) 証明書確認は実行されません。
- (警告) 自己署名証明書がサーバによって提示されると、エンドユーザーに警告が通知されます。ユーザーは、このタイプの接続を許可するかどうかを選択できます。
- (フルセキュリティ) フル検証が実行され、フル検証をパスしない接続は拒否されます。

実行される検証確認のタイプの詳細については、[View Client の証明書確認モード (P. 27)] を参照してください。

検証モードを設定するには、Client Configuration ADM テンプレート ファイルを使用します。View コンポーネント用の ADM テンプレート ファイルは、View Connection Server ホストの <インストール ディレクトリ>\VMware\VMware View\Server\Extras\GroupPolicyFiles ディレクトリにインストールされます。これらのテンプレートを使用して GPO 設定を制御する情報については、『VMware View の管理』マニュアルを参照してください。

この設定をグループ ポリシーとして構成しないときは、クライアント コンピュータの次のレジストリ キーに CertCheckMode 値の名前を追加して、証明書検証を有効にすることもできます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\Security

レジストリ キーでは次の値を使用します。

- **0** は、No Security(セキュリティなし) を実装します。
- **1** は、Warn But Allow(警告するが許可する) を実装します。
- **2** は、Full Security(フル セキュリティ) を実装します。

グループ ポリシー設定とレジストリ キーの CertCheckMode 設定の両方を構成すると、グループ ポリシー設定の方がレジストリ キーでの設定よりも優先されます。

デスクトップの切り替え

デスクトップに接続している場合に、別のデスクトップに切り替えることができます。

手順

- ◆ View デスクトップのメニュー バーから [オプション] - [デスクトップの切り替え] を選択し、表示するデスクトップを選択します。

オプション	操作
同じサーバの View デスクトップを選択する	デスクトップ名がリストに表示されていない場合は、[他のデスクトップ] を選択して、デスクトップ選択リストから別のデスクトップを選択します。
異なるサーバの View デスクトップを選択する	使用するデスクトップが同じサーバ上にはない場合は、View Client を終了して再起動し、異なるサーバに接続します。

デスクトップからのログオフまたは切断

ログオフせずに View デスクトップから切断すると、アプリケーションは開いたままになります。

View デスクトップに接続していないときに、最初に接続しなくてもログオフできます。この機能を使用すると、デスクトップに <Ctrl> + <Alt> + を送信してから [ログオフ] をクリックするのと同じ結果になります。

注意 Windows のキーの組み合わせ <Ctrl> + <Alt> + は、View デスクトップではサポートしていません。<Ctrl> + <Alt> + の代わりに、メニュー バーから [デスクトップ] - [Ctrl+Alt+Del を送信] を選択することもできます。

あるいは、<Ctrl> + <Alt> + <Insert> を押します。

View デスクトップをローカル モードで使用している場合は、切断またはログオフの代わりに、「[ローカル デスクトップのシャットダウンまたはサスペンド \(P. 38\)](#)」。

手順

- ログオフせずに切断する。

オプション	操作
View Client も終了する	ウィンドウの隅にある [閉じる] ボタンをクリックするか、メニュー バーの [オプション] - [切断] を選択します。
同じサーバの異なる View デスクトップを選択する	メニュー バーから [オプション] - [デスクトップの切り替え] を選択します。
異なるサーバの View デスクトップを選択する	View Client を終了して再起動し、異なるサーバに接続します。

注意 View 管理者は、切断された時点で自動的にログオフするようにデスクトップを設定できます。その場合、デスクトップで開いているプログラムは停止します。

- ログオフして切断する。

オプション	操作
デスクトップのオペレーティングシステムで	Windows の [スタート] メニューを使用してログオフします。
メニュー バーから	[オプション] - [切断してログオフ] を選択します。 この手順を使用すると、初めに、View デスクトップで開いているファイルが保存されずに閉じられます。

- View デスクトップに接続していない場合にログオフする。

この手順を使用すると、初めに、View デスクトップで開いているファイルが保存されずに閉じられます。

- View Client を起動し、View デスクトップへのアクセスを提供する View Connection Server に接続し、認証情報を入力します。
- デスクトップ選択リストが表示されたら、デスクトップの隣の下矢印をクリックし、[ログオフ] を選択します。

View デスクトップの操作

VMware View は、エンドユーザーが期待する、なじみのあるパーソナライズされたデスクトップ環境を提供します。エンドユーザーは、各自のローカルコンピュータに接続された USB デバイスやその他のデバイスにアクセスしたり、ローカルコンピュータで検出できる任意のプリンタにドキュメントを送信したり、スマートカードで認証したり、複数のディスプレイ モニタを使用したりできます。

この章では次のトピックについて説明します。

- [機能サポート一覧 \(P. 31\)](#)
- [国際化 \(P. 32\)](#)
- [USB デバイスの接続 \(P. 32\)](#)
- [テキストとイメージのコピー アンド ペースト \(P. 33\)](#)
- [Adobe Flash の表示の制御 \(P. 34\)](#)
- [View デスクトップからの印刷 \(P. 35\)](#)

機能サポート一覧

ほとんどのクライアント オペレーティング システムが、RSA SecurID 認証、ロケーション ベースの印刷、PCoIP プロトコルなどの多くの機能をサポートしています。その機能が View デスクトップのオペレーティング システムでサポートされているかどうか、考慮に入れる必要があります。

エンドユーザーに提供する表示プロトコルおよび機能を計画するときは、以下の情報を使用して、その機能をサポートするクライアント OS およびエージェント (View デスクトップ) の OS を判別してください。

Windows Vista のエディションには、Windows Vista Home、Enterprise、Ultimate、および Business が含まれます。Windows 7 のエディションには、Home、Professional、Enterprise、および Ultimate が含まれます。Windows ターミナル サーバーのエディションは Standard Edition です。

表 5-1. View デスクトップのオペレーティング システムでサポートされる機能 (View Agent がインストールされている場合)

機能	Windows XP Pro SP3、32 ビット	Windows Vista SP1 および SP2、32 ビット	Windows 7 および SP1、32 ビットおよび 64 ビット	Windows 2003 SP2/2003 R2 ターミナル サーバー SP2、32 ビット	Windows 2008 SP2/2008 R2 および SP1 ターミナル サーバー 64 ビット
USB アクセス	X	X	X		
RDP 表示プロトコル	X	X	X	X	X
PCoIP 表示プロトコル	X	X	X		
個人設定管理	X	X	X		

表 5-1. View デスクトップのオペレーティング システムでサポートされる機能 (View Agent がインストールされている場合) (続き)

機能	Windows XP Pro SP3、32 ビット	Windows Vista SP1 および SP2、32 ビット	Windows 7 および SP1、32 ビットおよび 64 ビット	Windows 2003 SP2/2003 R2 ターミナル サーバー SP2、32 ビット	Windows 2008 SP2/2008 R2 および SP1 ターミナル サーバー 64 ビット
Wyse MMR	X	X			
ロケーション ベースの印刷	X	X	X		
仮想印刷	X	X	X		
スマート カード	X	X	X	X	X
RSA SecurID	X	X	X	該当なし	該当なし
シングル サインオン	X	X	X	X	X
複数のモニタ	X	X	X		RDP 7 を使用
ローカル モード	X	X	X		

表 5-2. Windows クライアントでサポートされる機能

機能	Windows XP Home/Pro SP3、32 ビット クライアント	Windows Vista SP1、SP2、32 ビット クライアント	Windows 7 および SP1、32 ビット および 64 ビット クライアント
USB アクセス	X	X	X
RDP 表示プロトコル	X	X	X
PCoIP 表示プロトコル	X	X	X
個人設定管理	○ (ローカル モード未使用)	○ (ローカル モード未使用)	○ (ローカル モード未使用)
Wyse MMR	X	X	
ロケーション ベースの印刷	X	X	X
仮想印刷	X	X	X
スマート カード	X	X	X
RSA SecurID	X	X	X
シングル サインオン	X	X	X
複数のモニタ	X	X	X
ローカル モード	X	X	X

上記の機能の詳細および制限事項については、『VMware View アーキテクチャ プランニング ガイド』を参照してください。

国際化

View Client では、英語、日本語、フランス語、ドイツ語、簡体中国語、および韓国語でのユーザー インターフェースとマニュアルが利用可能です。

USB デバイスの接続

プリンタなど、ローカルで接続された USB デバイスを View デスクトップから使用できます。

一部のデバイスは、View デスクトップ経由でデバイスに接続しなくてもデフォルトで利用可能である場合があります。ローカルで接続された USB デバイスの使用は、Windows XP、Windows XPe、Windows Vista、および Windows 7 コンピュータで動作する View Client でサポートされています。

ネットワークの遅延が原因で、これらのデバイスとの通信が低速になる場合があります。USB デバイスとの通信中にアプリケーションがフリーズしたように見える場合があります。大容量の USB ディスク ドライブは、デスクトップに表示されるまでに数分かかることがあります。

開始する前に

- View 管理者が、View デスクトップの USB 機能を有効にしている必要があります。

このタスクには、View Agent の [USB リダイレクト] コンポーネントのインストールと USB リダイレクトを許可するためのグループ ポリシーの設定が含まれます。View Agent の USB コンポーネントのインストールについては、『VMware View の管理』マニュアルの仮想マシンの作成と準備に関する章を参照してください。USB リダイレクトのポリシーの構成については、『VMware View の管理』マニュアルの View PCoIP の一般的なセッション変数に関するセクションを参照してください。

- View Client がインストールされたときに、[USB リダイレクト] コンポーネントがインストールされるはずですが、このコンポーネントをインストール時に追加していない場合は、再びインストーラを実行してコンポーネントを変更し、[USB リダイレクト] コンポーネントを追加してください。

手順

- 1 USB デバイスをクライアント システムに接続します。
- 2 View デスクトップのタイトル バーで、[USB デバイスの接続] をクリックします。
- 3 デバイスを選択します。

USB デバイスがデスクトップに表示されます。これには 20 秒ほどかかる場合があります。デバイスを最初にデスクトップに接続するときに、ドライバのインストールを求められる場合があります。

数分経った後も USB デバイスがデスクトップに表示されない場合は、デバイスをクライアント コンピュータから切断して、もう一度接続してみてください。

デスクトップに接続したときに USB デバイスを自動的に接続するには、次のメニューをクリックします。[USB デバイスの接続] - [USB デバイスを自動接続]。

次に進む前に

USB リダイレクトで問題が発生した場合は、『VMware View の管理』マニュアルの USB リダイレクトの問題のトラブルシューティングに関するトピックを参照してください。

テキストとイメージのコピー アンド ペースト

管理者がこの機能を有効にしていると、リモートの View デスクトップとクライアント システムの間、または 2 つの View デスクトップの間で書式付きテキストやイメージをコピー アンド ペーストできます。制限事項がいくつか存在します。

PCoIP 表示プロトコルを使用し、View 5.x 以降の View デスクトップを使用している場合、View の管理者は、クライアント システムから View デスクトップへ、または View デスクトップからクライアント システムへのコピー アンド ペースト操作のみを許可するように設定できます。また、双方向のコピー アンド ペースト操作を許可したり、これらの操作を禁止したりすることもできます。

管理者は、View デスクトップの View Agent に関連するグループ ポリシー オブジェクト (GPO) を使用して、コピー アンド ペーストの機能を構成できます。詳細については、『VMware View の管理』ドキュメントのポリシーの構成の章にある View PCoIP の一般的なセッション変数に関するトピックを参照してください。

サポートされているファイル形式は、テキスト、画像、RTF (リッチ テキスト フォーマット) です。コピー アンド ペーストの操作では、クリップボードに 1MB のデータを格納できます。書式付きテキストをコピーする場合、そのデータの一部はテキストで、一部は書式設定情報になります。たとえば、800KB のドキュメントをコピーするときには 1MB 以上のデータが使用される可能性があります。これは、200KB 以上の RTF データがクリップボードに格納されることが考えられるためです。

大量の書式付きテキストまたはテキストとイメージをコピーする場合、そのテキストとイメージをペーストしようとすると、プレーン テキストの一部または全部は表示されますが、書式設定やイメージは表示されません。なぜなら、これらの 3 種類のデータは別々に保存されることがあるからです。たとえばイメージは、コピー元のドキュメントの種類に応じて、イメージまたは RTF データとして保存されます。

テキストおよび RTF データが 1MB 未満である場合には、書式付きテキストはペーストされます。RTF データは切り捨てできないのが一般的であるため、テキストと書式設定で 1MB 以上を使用する場合には、RTF データは破棄され、プレーン テキストがペーストされます。

1 回の操作で選択した書式付きテキストとイメージのすべてをペーストできない場合には、1 度に少しずつコピー アンド ペーストする必要があります。

View デスクトップとクライアント コンピュータのファイル システムの間では、ファイルのコピー アンド ペーストはできません。

Adobe Flash の表示の制御

View 管理者は、View デスクトップに表示する Adobe Flash コンテンツについて、コンピューティング リソースを消費しすぎないように設計されたレベルに設定できます。場合によっては、これらの設定によって再生品質が低下することがあります。デスクトップのマウス ポインタを使用し、View 管理者が指定した Adobe Flash 設定を上書きすることができます。

Adobe Flash の表示制御機能は、Windows 上の Internet Explorer セッション、および Adobe Flash バージョン 9 および 10 でのみ利用できます。Adobe Flash の表示品質を制御するには、Adobe Flash がフル スクリーン モードで実行されているはなりません。

手順

- 1 View デスクトップの Internet Explorer で、関連する Adobe Flash コンテンツを参照し、必要に応じて開始します。
View 管理者が構成した Adobe Flash 設定によっては、フレームが欠けたり、再生品質が低下したりすることがあります。
- 2 再生中に、マウス ポインタを Adobe Flash コンテンツに移動します。
カーソルが Adobe Flash コンテンツにある間は、表示品質が改善されます。
- 3 品質の向上を保つには、Adobe Flash コンテンツの中でダブルクリックします。

View デスクトップからの印刷

View デスクトップから、仮想プリンタ、またはクライアント コンピュータに接続された USB プリンタで印刷を実行できます。仮想印刷と USB 印刷は競合せずに連携して動作します。

Windows クライアント上で仮想印刷機能の印刷設定を指定する

仮想印刷機能を使用すると、View デスクトップに追加のプリンタ ドライバをインストールする必要なく、エンド ユーザーが View デスクトップからローカル プリンタまたはネットワーク プリンタを使用できます。この機能で使用可能なプリンタごとに、データ圧縮、印刷品質、両面印刷、カラーなどの環境設定ができます。

ローカル Windows コンピュータ上でプリンタを追加すると、View デスクトップで使用可能なプリンタのリストにもそのプリンタが追加されます。何も構成する必要はありません。その場合でも、管理者権限のあるユーザーは、仮想プリンタ コンポーネントとの競合をもたらすことなく View デスクトップにプリンタ ドライバをインストールできます。

重要 この機能は次の種類のプリンタには使用できません。

- USB リダイレクト機能を使用して View デスクトップの仮想 USB ポートに接続する USB プリンタ。

View デスクトップで仮想印刷機能を使用するには、View デスクトップから USB プリンタを切断する必要があります。

- ファイルに印刷するための Windows 機能

[Print (印刷)] ダイアログ ボックスで [Print to file (ファイルへ出力)] を選択しても動作しません。ファイルを作成するプリンタ ドライバを使用すると動作します。たとえば、PDF ライターを使用すると PDF ファイルに出力できます。

開始する前に

View Agent の仮想印刷コンポーネントが View デスクトップにインストールされていることを確認します。View デスクトップ ファイル システムでは、ドライバは **C:\%Files%\Files\%Printer** にあります。

View Agent のインストールは、仮想マシンを View デスクトップとして使用するための準備に必要な作業の 1 つです。詳細については、『VMware View の管理』を参照してください。

手順

- 1 View デスクトップで、次のメニューをクリックします。[Start (スタート)] - [設定] - [Printers and Faxes (プリンタと FAX)]。

- 2 [Printers and Faxes (プリンタと FAX)] ウィンドウで、ローカルで使用できるプリンタを右クリックし、[Properties (プロパティ)] を選択します。

Windows 7 デスクトップでは、他のプリンタが使用できる場合でも、デフォルト プリンタしか表示されない場合があります。他のプリンタを表示するには、デフォルト プリンタを右クリックし、[Printer properties (プリンタのプロパティ)] をポイントします。

View デスクトップで、仮想プリンタは「<<プリンタ名>#:<番号>>」のように表示されます。

- 3 [Print Properties (印刷のプロパティ)] ウィンドウで、[ThinPrint Device Setup (ThinPrint デバイス設定)] タブをクリックし、使用する設定を指定します。

- 4 [General (一般)] タブで [Printing Preferences (印刷設定)] をクリックし、ページと色の設定を編集します。

- 5 [Advanced (詳細)] タブで、両面印刷および縦向き (長辺) 印刷または横向き (短辺) 印刷の設定を指定します。

- 6 ホスト上で印刷結果をプレビューするには、[Preview on client before printing (印刷前にクライアント上でプレビュー)] を有効にします。

このプレビューでは、さまざまなプロパティのプリンタを使用できます。

- 7 [Adjustment (調整)] タブで、自動印刷調整の設定を確認します。
デフォルト設定を変更しないことをお勧めします。
- 8 [OK] をクリックします。

USB プリンタの使用

View 環境では、仮想プリンタとリダイレクトされた USB プリンタが、競合することなく一緒に動作できます。

USB プリンタは、ローカル クライアント システムの USB ポートに接続されているプリンタです。印刷ジョブを USB プリンタに送信するには、USB リダイレクト機能または仮想印刷機能を使用できます。ネットワークの状況によっては、USB 印刷のほうが仮想印刷よりも高速なことがあります。

- 必要なドライバが View デスクトップにもインストールされている場合は、USB リダイレクト機能を使用して、USB プリンタを View デスクトップの仮想 USB ポートに接続できます。

このリダイレクト機能を使用すると、プリンタはクライアントの物理 USB ポートに接続されなくなります。仮想印刷機能で表示されるローカル プリンタの一覧に USB プリンタが含まれないのはこのためです。また、このために、View デスクトップからは USB プリンタに印刷できますが、ローカル クライアント マシンからは印刷できません。

View デスクトップで、USB プリンタは<<プリンタ名>>のように表示されます。

USB プリンタを接続する方法については、[「USB デバイスの接続 \(P. 32\)」](#)。

- Windows クライアントでは、代わりに仮想印刷機能を使用して印刷ジョブを USB プリンタに送信できます。仮想印刷機能を使用する場合は、View デスクトップとローカル クライアントの両方から USB プリンタに印刷でき、View デスクトップに印刷ドライバをインストールする必要はありません。

ローカルモードでのデスクトップの操作

ローカルモードの View デスクトップは、リモートデスクトップと同じように動作しますが、ローカルリソースを使用でき、ネットワーク接続は必要ありません。

View デスクトップをチェックアウトすると、デスクトップがクライアントコンピュータにダウンロードされ、ローカルで実行できるようになります。チェックアウトしている間に View デスクトップをサーバにバックアップし、ローカルデスクトップで行った変更内容を保存できます。

ローカルデスクトップを使用していないときは、デスクトップをシャットダウンまたはサスペンドできます。ローカルデスクトップの使用を終了したら、デスクトップをサーバにチェックインできます。または、デスクトップをロールバックして、実行した変更を破棄することもできます。

View Client with Local Mode の利点の詳細については、『VMware View アーキテクチャ プランニング ガイド』を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

- [ローカルモードデスクトップの最初のチェックアウト \(P. 37\)](#)
- [ローカルデスクトップのシャットダウンまたはサスペンド \(P. 38\)](#)
- [デスクトップのバックアップ \(P. 38\)](#)
- [デスクトップのチェックイン \(P. 39\)](#)
- [デスクトップのロールバック \(P. 39\)](#)
- [エンドポイントリソースの使用法の構成 \(P. 40\)](#)

ローカルモードデスクトップの最初のチェックアウト

エンドユーザーが View デスクトップをローカルモードで使用するために最初にチェックアウトするとき、チェックアウトとダウンロードの処理はいくつかの段階を経て行われるため、それ以降のチェックアウト操作よりも時間がかかります。

エンドユーザーが View Client にログインし、1 つ以上のデスクトップのリストが表示されたら、ユーザーはデスクトップに接続してからそのデスクトップをチェックアウトするか、最初にリモート接続せずにデスクトップをチェックアウトするかを選択できます。

重要 ログインしたときに [Log in as current user (現在のユーザーとしてログイン)] 機能を使用した場合は、デスクトップをチェックアウトできません。View Client を閉じて再起動し、[Log in as current user (現在のユーザーとしてログイン)] チェックボックスをオフにします。

エンドユーザーがデスクトップに接続してからそのデスクトップをチェックアウトする場合、ユーザーはリモートデスクトップからログオフされ、データセンター内の仮想マシンがロックされ、仮想マシンのコピーがエンドユーザーにダウンロードされます。

ダウンロードの完了後、エンドユーザーがローカル デスクトップを最初にパワーオンした時点で、いくつかのドライバがローカル デスクトップにインストールされます。インストールされるドライバの種類は、View デスクトップのオペレーティングシステムや、ローカル コンピュータのハードウェアおよびオペレーティングシステムによって異なります。View デスクトップで Windows XP オペレーティングシステムを実行する場合は特に、ドライバのインストール中に View デスクトップのパフォーマンスが低下します。

ドライバのインストールが完了すると、エンドユーザーはローカル デスクトップの再起動を指示されます。

注意 ゲスト OS の起動またはシャットダウン中に View デスクトップ ウィンドウ内をクリックすると、ポインタがウィンドウ内に残ることがあります。起動が完了して VMware Tools が実行されると、ポインタは解放されます。ポインタがデスクトップ ウィンドウ内に捕捉されている場合は、<Ctrl> + <Alt> キーを押すとポインタを解放できます。

ローカルの View デスクトップが使用する RAM 容量と CPU の個数は、ローカル コンピュータの性能によって異なります。View デスクトップでは NAT を使用してローカル コンピュータの IP アドレスと MAC アドレスを共有します。詳細については、「[エンドポイント リソースの使用法の構成 \(P. 40\)](#)」を参照してください。

ローカル デスクトップのシャットダウンまたはサスペンド

ローカル デスクトップを使用していないときは、デスクトップを閉じることができます。ローカル デスクトップをシャットダウンまたはサスペンドできます。

開始する前に

デスクトップでファイルを開いている場合は、それらを保存して閉じます。

手順

- ◆ View デスクトップの [オプション] メニューから、デスクトップを閉じる方法を選択します。

オプション	説明
サスペンドする	View Client を閉じる際に、すべての使用中プログラムを現在の状態で保存します。デスクトップに再接続すると、プログラムはサスペンドする前と同じ状態で再開します。 注意 デスクトップのサスペンドには、デスクトップのシャットダウンよりも時間がかかります。
ゲストのシャットダウン	View Client を閉じ、開いているすべてのプログラムを停止します。保存されていないデータは失われます。このオプションは、デスクトップに <Ctrl> + <Alt> + を送信してから [シャットダウン] をクリックするのと同じ結果になります。

タイトルバーの [閉じる] ボタンをクリックすると、View 管理者によるデスクトップの設定に応じて、デスクトップはサスペンドまたはシャットダウンされます。

デスクトップのバックアップ

デスクトップをサーバにバックアップし、ローカル デスクトップで行った変更内容を保存できます。

デスクトップをバックアップできるのは、View 管理者がこの機能を有効にしている場合のみです。

開始する前に

- デスクトップがチェックアウトされている必要があります。
- ネットワークに接続している必要があります。

手順

- ◆ デスクトップをバックアップします。

オプション	操作
View デスクトップから	システム トレイにある [VMware View] アイコンをダブルクリックしてバックアップ ダイアログ ボックスを開き、[バックアップを要求] をクリックします。
デスクトップ選択リストから	バックアップするデスクトップの横にある下矢印をクリックして [バックアップを要求] を選択します。

進行中のバックアップを一時停止するには、[バックアップを延期] をクリックします。バックアップを一時停止できるのは、View 管理者がこの機能を有効にしている場合のみです。

一時停止したバックアップを再開するには、[延期したバックアップをレジューム] をクリックします。

バックアップの状態を表示するトースト通知を無効にするには、[VMware View] トレイ アイコンを右クリックして [バックアップ通知を無効にする] を選択します。

デスクトップのチェックイン

ローカル デスクトップの使用を終了したら、デスクトップをサーバにチェックインできます。

View デスクトップをチェックインできるのは、View 管理者がこの機能を有効にしている場合のみです。

チェックイン中はデスクトップにアクセスできません。

開始する前に

- デスクトップがチェックアウトされている必要があります。
- ネットワークに接続している必要があります。

手順

- ◆ デスクトップをチェックインします。

オプション	操作
View デスクトップから	タイトル バーで、次のように選択します。[オプション] - [チェックイン]。
デスクトップ選択リストから	チェックインするデスクトップの横にある下矢印をクリックして [チェックイン] を選択します。

進行中のチェックインを一時停止するには、[チェックインを一時停止] を選択します。一時停止したチェックインを再開するには、[チェックインを再開] を選択します。進行中のチェックインをキャンセルするには、[チェックインをキャンセル] を選択します。

デスクトップがサーバにチェックインされ、チェックアウトを許可されている他のユーザーがチェックアウトできるようになります。

デスクトップをチェックインしても、クライアント コンピュータのディスク ドライブからローカル デスクトップ ファイルが削除されることはありません。

デスクトップのロールバック

ローカル デスクトップをロールバックすると、デスクトップで実行した変更は破棄されます。最後のチェックアウトまたはサーバへのバックアップよりも後に更新されたすべてのデータは失われます。

デスクトップをロールバックできるのは、View 管理者がこの機能を有効にしている場合のみです。

ロールバック中はデスクトップにアクセスできません。

開始する前に

- デスクトップがチェックアウトされている必要があります。
- ネットワークに接続している必要があります。

手順

- ◆ デスクトップをロールバックします。

オプション	操作
View デスクトップから	タイトルバーで、[オプション] - [ロールバック].
デスクトップ選択リストから	ロールバックするデスクトップの横にある下矢印をクリックして [ロールバック] を選択します。

デスクトップはローカルでの動作を停止します。

デスクトップをロールバックしても、クライアント コンピュータのディスク ドライブからローカル デスクトップ ファイルが削除されることはありません。

エンドポイント リソースの使用法の構成

デフォルトでは、ローカル システムで使用するためにチェックアウトされた View デスクトップは、そのホストのメモリおよび CPU の能力を利用します。デスクトップ上の仮想 NIC は、NAT を使用してホストの IP アドレスおよび MAC アドレスを共有します。このデフォルトの動作は変更できます。

メモリおよび CPU リソースのローカル使用量の上書き

ローカル デスクトップがチェックアウトされた後、そのデスクトップでは vCenter Server で仮想マシン用に指定されているメモリおよび CPU の設定に関係なく、ローカル システムのメモリおよび CPU の能力を利用できます。このデフォルトの動作は上書きできます。

デフォルトでは、ローカル モードで使用するためにチェックアウトされた View デスクトップに割り当てられる RAM の量は、クライアント ホスト上で利用可能な RAM の中の一定量に自動的に調整されます。

式では、ホストおよびゲストの View デスクトップ間で配分するために利用可能なメモリ容量が考慮されます。Windows XP オペレーティングシステムでは最低 512MB の RAM が必要です。32 ビットの Windows 7 または Windows Vista オペレーティングシステムでは最低 1GB の RAM が必要です。配分可能なメモリ容量は、ホスト上の RAM の合計容量から、ホスト OS とゲスト OS に最小限必要な RAM 容量を引いたものです。

表 6-2. ローカルの View デスクトップに割り当てられるメモリ

メモリ割り当て	Windows XP ゲスト	Windows 7 および Vista ゲスト
最小	512MB	1GB
ベスト エフォート	512MB + (利用可能量/2)	1GB + (利用可能量/2)
最大	2 GB	4GB

たとえば、Windows 7 ホストに合計 2GB の RAM がある場合、Windows 7 View デスクトップをローカルで実行するには 2GB の RAM が必要です (RAM のうち 1GB がホストに、1GB がローカルの View デスクトップに割り当てられます)。ホストに 3GB の RAM がある場合、RAM のうち 1.5GB がホストに、1.5GB がローカルの View デスクトップに割り当てられます。

注意 メモリ割り当ての自動調整によって、ローカル デスクトップのメモリ容量が、vCenter Server で構成される容量よりも低い値に設定されることはありません。

同様に、ローカルの View デスクトップでは、クライアント ホストで利用可能な最大 2 個の CPU を使用できます (Windows Vista 以降のオペレーティングシステムを実行している場合のみ)。

デフォルト値を変更したり、設定の範囲を指定したりできます。設定はクライアント上のすべてのローカル デスクトップに適用できます。設定によっては、ユーザーがクライアント上で使用する資格を持つ特定の View Connection Server インスタンスの特定のデスクトップまたはすべてのデスクトップに適用できます。

これらのデフォルトを変更するには、Windows レジストリを設定を構成する必要があります。その後、グループ ポリシー オブジェクト (GPO) などの標準の Windows ツールを使用して、それらのレジストリ設定を展開できます。

開始する前に

- ローカル デスクトップが使用できる CPU を一定の数に設定する予定の場合は、ローカル デスクトップをパワーオフします。
- 設定の範囲を指定できる場合が多いため、指定する必要がある識別子を調べます。

表 6-1. ローカル モードのリソース使用量に関するレジストリ設定で使用される識別子

範囲	変数名	説明
ブローカー固有	<broker_guid>	View Connection Server インスタンスまたはグループのグローバル一意識別子。GUID を調べるには <code>vdmadmin -C</code> コマンドを使用します。
ユーザー固有	<remote_user_sid>	エンドユーザーのセキュリティ ID。View Connection Server ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを使用して、 <code>[CN=<machine_CN>,OU=Servers,DC=vdi,DC=vmware,DC=int]</code> の <code>[paesidstring]</code> フィールドの値を確認します。
デスクトップ固有	<desktop_ID>	View デスクトップの ID。View Connection Server 上で ADSI Edit ユーティリティを使用します。ID は <code>[DC=vdi,DC=vmware,DC=int]</code> の <code>[OU=Applications]</code> にあります。デスクトップ ID は、デスクトップ プールの表示名を使用する識別名です： <code>[CN=<pool_display_name>,OU=Applications,DC=vdi,DC=vmware,DC=int]</code>

ブローカー GUID はクライアント コンピュータ上の `mvti.lst` ファイルから探すこともできます。Windows XP では、ファイルの場所は `C:\¥Settings¥<user_name>¥¥¥u165` { フォルダです。ファイルを開き、`brokerGUID` を探します。リモートユーザーのセキュリティ ID もこのファイルに含まれています。ファイルを開き、`user-sid` を探します。

手順

- vCenter Server で構成された量のメモリだけがローカル デスクトップで使用されるようにデフォルトの動作を上書きするには、次のいずれかのレジストリ キーを追加し、そのキーを 1 に設定する GPO を作成して展開します。

設定の範囲	パス
クライアント全体	HKCU\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\disableOfflineDesktopMemoryScaleup
ブローカーおよびユーザー固有	HKCU\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\<broker_guid>\<remote_user_sid>\disableOfflineDesktopMemoryScaleup

値 1 は `disableOfflineDesktopMemoryScaleup` がオンであることを示し、値 0 はオフであることを示します。

- View デスクトップがローカルで実行されているときに使用できるメモリを一定の量に設定するには、32 GB までの数値をメガバイト単位で指定する次のいずれかのレジストリ キーを追加する GPO を作成して展開します。

設定の範囲	パス
クライアント全体	HKCU¥u165 Inc.¥¥u165 {<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥
デスクトップ固有	HKCU¥u165 Inc.¥¥u165 {<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥<desktop_ID>¥

この値を大きすぎる数値に設定すると、ローカル デスクトップがパワーオンせず、エラー メッセージが表示されます。

- クライアント ホストで利用可能な量よりも多くのメモリを必要とするように構成されたデスクトップをチェックアウトするには、次のレジストリ キーを追加する GPO を作成して展開します。このレジストリ キーでは、ローカル クライアントが示す利用可能なメガバイト数を指定します。

HKCU¥u165 Inc.¥¥u165 {<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥

この値に View デスクトップで必要とされるメモリ以上の値を設定すると、クライアントに仮想マシンを実行するための十分な予備メモリがあれば、View デスクトップをチェックアウトして実行できます。

クライアントに十分な予備メモリがない場合は、**offlineDesktopReportedHostMemoryValue** 設定とともに、**offlineDesktopDefaultMemoryScaleupValue** 設定を使用できます。

たとえば、クライアントシステムに 2GB のメモリがあり、2GB のメモリを必要とするよう View デスクトップが構成されている場合は、クライアントがホストする仮想化でも一部のメモリが必要になるため、View デスクトップはチェックアウトできません。ただし、レジストリ設定 **offlineDesktopReportedHostMemoryValue = 2048** を使用すれば、デスクトップをチェックアウトできます。また、レジストリ設定 **offlineDesktopDefaultMemoryScaleupValue = 1024** を使用すれば、View デスクトップがローカルで実行されるときメモリを 1GB に制限できます。

- vCenter Server で構成された数の CPU だけがローカル デスクトップで使用されるようにデフォルトの動作を上書きするには、次のいずれかのレジストリ キーを追加し、そのキーを 1 に設定する GPO を作成して展開します。

設定の範囲	パス
クライアント全体	HKCU\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\disableOfflineDesktopCPUScaleup
ブローカーおよびユーザー固有	HKCU\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\<broker_guid>\<remote_user_sid>\disableOfflineDesktopCPUScaleup

値 1 は **disableOfflineDesktopCPUScaleup** がオンであることを示し、値 0 はオフであることを示します。

- View デスクトップがローカルで実行されているときに使用できる CPU を一定の数に設定するには、CPU 数（最大 2 個）を指定する次のいずれかのレジストリ キーを追加する GPO を作成して展開します。

設定の範囲	パス
クライアント全体	HKCU¥u165 Inc.¥¥u165 {<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥
デスクトップ固有	HKCU\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\<broker_guid>\<remote_user_sid>\<desktop_ID>\offlineDesktopDefaultCPUScaleupValue

無効な値を指定すると、その値は無視され、デフォルト値が使用されます。ホスト上で利用可能な数よりも多い CPU 数を指定すると、ローカル デスクトップがパワーオンせず、エラー メッセージが表示されます。この値を 2 より大きい数に設定した場合は、値 2 が使用されます。

設定はローカル デスクトップがパワーオンされると有効になりますが、報告されるメモリの必要量が vCenter Server で設定されている量よりも少なくなることが許可される設定の場合は例外です。この設定は、デスクトップがチェックアウトされているときには読み取り専用になります。

NAT からブリッジへのネットワーク タイプの変更

デフォルトでは、ローカル システムで使用するためにデスクトップがチェックアウトされると、View デスクトップの仮想ネットワーク タイプが NAT (ネットワーク アドレス変換) に変更されます。この動作を上書きして、View デスクトップがネットワーク上で独自の ID を持つようにブリッジ ネットワークを使用することができます。

ブリッジ ネットワークでは、View デスクトップの仮想ネットワーク アダプタがホスト コンピュータの物理ネットワーク アダプタに接続されます。ブリッジ ネットワークを使用すると、View デスクトップがネットワーク上の他のコンピュータに対して可視になり、デスクトップに独自の IP アドレスが必要になります。

NAT では、仮想マシンがホストの IP アドレスと MAC アドレスを共有するように構成されます。View デスクトップとクライアント ホストが、ネットワーク上で単一の ID を共有します。

クライアント ホスト上のすべてのローカル デスクトップまたは特定のローカル デスクトップについてこれらのデフォルトを変更するには、Windows のレジストリ設定を構成する必要があります。その後、グループ ポリシー オブジェクト (GPO) などの標準の Windows ツールを使用して、それらのレジストリ設定を展開できます。

開始する前に

- 設定の範囲を指定できる場合が多いため、指定する必要がある識別子を調べます。

表 6-3. ローカル モードのリソース使用量に関するレジストリ設定で使用される識別子

範囲	変数名	説明
ブローカー固有	<broker_guid>	View Connection Server インスタンスまたはグループのグローバル意識別子。GUID を調べるには <code>vdmadmin -C</code> コマンドを使用します。
ユーザー固有	<remote_user_sid>	エンド ユーザーのセキュリティ ID。View Connection Server ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを使用して、 <code>[CN=<machine_CN>,OU=Servers,DC=vdi,DC=vmware,DC=int]</code> の <code>[paesidstring]</code> フィールドの値を確認します。
デスクトップ固有	<desktop_ID>	View デスクトップの ID。View Connection Server 上で ADSI Edit ユーティリティを使用します。ID は <code>[DC=vdi,DC=vmware,DC=int]</code> の <code>[OU=Applications]</code> にあります。デスクトップ ID は、デスクトップ プールの表示名を使用する識別名です： <code>[CN=<pool_display_name>,OU=Applications,DC=vdi,DC=vmware,DC=int]</code>

ブローカー GUID はクライアント コンピュータ上の `mvd1.lst` ファイルから探すこともできます。Windows XP では、ファイルの場所は `C:\¥Settings¥<user_name>¥¥¥u165 {` フォルダです。ファイルを開き、`brokerGUID` を探します。リモート ユーザーのセキュリティ ID もこのファイルに含まれています。ファイルを開き、`user-sid` を探します。

手順

- ◆ ローカル デスクトップでブリッジ ネットワークが使用されるようにデフォルトの動作を上書きするには、GPO を作成および展開し、次のいずれかのレジストリ キーを追加して、そのキーを 1 に設定します。

設定の範囲	パス
クライアント全体	HKCU¥¥, Inc.¥VDM¥¥
Connection Server およびユーザー固有	HKCU¥¥, Inc.¥VDM¥¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥
デスクトップ固有	HKCU¥¥, Inc.¥VDM¥¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥<desktop_ID>¥

値を 1 にすると、デスクトップでブリッジ ネットワークを使用するように設定されます。値を 0 にすると、NAT を使用するように設定されます (デフォルト)。

この設定は、エンド ユーザーがローカル デスクトップをパワーオンしたときに有効になります。

View Client のトラブルシューティング

View Client に関するほとんどの問題は、デスクトップのリセットまたは VMware View Client の再インストールで解決することができます。

この章では次のトピックについて説明します。

- [View Client が予期せずに終了する場合の対処 \(P. 45\)](#)
- [デスクトップのリセット \(P. 45\)](#)
- [View Client のアンインストール \(P. 46\)](#)

View Client が予期せずに終了する場合の対処

ユーザーが終わらせたわけではないのに View Client が終了する場合があります。

問題

View Client が予期せずに終了する場合があります。View Connection Server の構成によっては、「**View Connection Server への安全な接続がありません**」のようなメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示されない場合もあります。

原因

この問題は、View Connection Server への接続が失われると発生します。

解決方法

- ◆ View Client を再起動します。View Connection Server が再び実行するようになるとすぐに正常に接続できます。接続の問題が解決しない場合は、View 管理者へお問い合わせください。

デスクトップのリセット

リセット操作を実行すると、デスクトップがシャットダウンおよび再起動されます。保存されていないデータは失われます。

デスクトップオペレーティングシステムが応答しなくなった場合、デスクトップのリセットが必要となる場合があります。

View デスクトップをリセットする操作は、物理的な PC を強制的に再起動するためにその PC のリセット ボタンを押す操作に相当します。View デスクトップで開いているすべてのファイルが、保存されずに閉じられることとなります。

デスクトップをリセットできるのは、View 管理者がこの機能を有効にしている場合のみです。

手順

- ◆ [デスクトップのリセット] コマンドを使用します。

オプション	操作
デスクトップのオペレーティングシステムで	メニュー バーから [オプション] - [デスクトップのリセット] を選択します。
デスクトップ選択リストから	a View Client を起動し、View デスクトップへのアクセスを提供する View Connection Server に接続し、認証情報を入力します。 b デスクトップ選択リストが表示されたら、デスクトップの隣の下矢印をクリックし、[デスクトップのリセット] を選択します。

View デスクトップのオペレーティング システムが再起動されます。View Client がデスクトップから切断されます。

次に進む前に

システムが再起動するのを待ってから、View デスクトップへの接続を試行します。

View Client のアンインストール

View Client の問題を VMware View Client アプリケーションをアンインストールし、再インストールして解決できることがあります。

他のアプリケーションをアンインストールするのと同じ方法で、View Client をアンインストールします。

たとえば、Windows オペレーティング システムで使用できる [プログラムの追加または削除] アプレットを使用して、VMware View Client アプリケーションを削除します。

アンインストールが完了すると、アプリケーションを再インストールできます。

[第 3 章「Windows 版 View Client のインストール \(P. 15\)」](#) を参照してください。

コマンドラインからの View Client の実行

コマンドラインまたはスクリプトから Windows 用 View Client を実行できます。エンドユーザーによるデスクトップアプリケーションへのアクセスを許可する、キオスクベースのアプリケーションを実装している場合にこれらの起動方法を利用できます。

Windows 用 View Client をコマンドラインから実行するには、**wswc** コマンドを使用します。このコマンドにオプションを指定することで View Client の動作を変更できます。

この章では次のトピックについて説明します。

- [View Client コマンドの使用方法 \(P. 47\)](#)
- [View Client 構成ファイル \(P. 49\)](#)
- [View Client のレジストリ設定 \(P. 49\)](#)
- [View Client の終了コード \(P. 50\)](#)

View Client コマンドの使用方法

wswc コマンドの構文によって、View Client の動作が制御されます。

Windows コマンド プロンプトで、次の形式の **wswc** コマンドを使用します。

```
wswc [<command_line_option> [<argument>]] ...
```

デフォルトでは、**wswc** コマンドの実行可能ファイルのパスは **C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wswc.exe** です。このパスを <PATH> 環境変数に追加しておくとう便利です。

表 8-1 に、**wswc** コマンドで使用できるコマンドライン オプションを示します。

表 8-1. View Client コマンドライン オプション

オプション	説明
/?	コマンド オプションの一覧を表示します。
-checkin	(Local Desktop のみ) 指定されたデスクトップをチェックインし、対応するオンラインのデスクトップのロックを解除します。 このオプションを使用する場合、 -desktopName オプションも指定する必要があります。
-checkout	(Local Desktop のみ) 指定されたデスクトップをチェックアウトし、対応するオンラインのデスクトップをロックします。
-confirmRollback	(Local Desktop のみ) -rollback オプションの使用時に表示される確認ダイアログ ボックスを非表示にします。非対話モードでロールバックを実行するには、 -nonInteractive オプションも指定します。

表 8-1. View Client コマンドライン オプション (続き)

オプション	説明
<code>-connectUSBOnStartup</code>	現在ホストに接続しているすべての USB デバイスをデスクトップにリダイレクトします。 <code>-unattended</code> オプションを指定すると、このオプションが暗黙のうちに設定されます。
<code>-connectUSBOnInsert</code>	USB デバイスを物理的に接続したときに、そのデバイスをフォアグラウンド デスクトップに接続します。 <code>-unattended</code> オプションを指定すると、このオプションが暗黙のうちに設定されます。
<code>-desktopLayout <window_size></code>	デスクトップのウィンドウの表示方法を指定します。 fullscreen フル スクリーン表示 multimonitor マルチ モニタ表示 windowLarge 大きいウィンドウ windowSmall 小さいウィンドウ
<code>-desktopName <desktop_name></code>	[Select Desktop (デスクトップの選択)] ダイアログ ボックスに表示されるデスクトップの名前を指定します。これは、デスクトップの選択ダイアログで表示される名前です。
<code>-desktopProtocol <protocol></code>	使用するデスクトップ プロトコルとして [Select Desktop (デスクトップの選択)] ダイアログ ボックスに表示されるものを指定します。プロトコルは、PCoIP または RDP です。
<code>-domainName <domain_name></code>	View Client にログインするためにエンド ユーザーが使用するドメインを指定します。
<code>-file <file_path></code>	追加のコマンド オプションおよび引数を記述した構成ファイルのパスを指定します。 [View Client 構成ファイル (P. 49)] .
<code>-languageId <Locale_ID></code>	View Client をさまざまな言語で使用するための各国語化サポートを提供します。リソース ライブラリが利用可能な場合は、使用するロケール ID (LCID) を指定します。英語 (米国) の場合は、値 0x409 を入力します。
<code>-localDirectory <directory_path></code>	(Local Desktop のみ) ローカル デスクトップのダウンロードに使用するローカル システム上のディレクトリを指定します。ダウンロードしたローカル ファイルは、指定したディレクトリに直接保存されます。これに対して、ローカル ディレクトリを View Client で選択した場合は、選択したディレクトリの下にデスクトップ名のサブフォルダが作成され、ローカル ファイルはそのサブフォルダに保存されます。 このオプションを使用する場合、 <code>-desktopName</code> オプションも指定する必要があります。
<code>-logInAsCurrentUser</code>	クライアント システムにログインするときにエンド ユーザーが入力する資格情報を使用して View Connection Server インスタンスにログインし、最終的に View デスクトップにログインします。
<code>-nonInteractive</code>	View Client をスクリプトから起動するときにエラー メッセージ ボックスを非表示にします。 <code>-unattended</code> オプションを指定すると、このオプションが暗黙のうちに設定されます。
<code>-password <password></code>	View Client にログインするためにエンド ユーザーが使用するパスワードを指定します。キオスク モードのクライアントでパスワードを自動生成する場合は、このオプションを指定する必要はありません。
<code>-printEnvironmentInfo</code>	クライアント デバイスの IP アドレス、MAC アドレス、およびマシン名を表示します。
<code>-rollback</code>	(Local Desktop のみ) チェックアウトしたデスクトップのオンラインバージョンのロックを解除し、ローカル セッションを破棄します。 このオプションを使用する場合、 <code>-desktopName</code> オプションも指定する必要があります。 非対話モードでロールバックを実行するには、 <code>-nonInteractive</code> オプションと <code>-confirmRollback</code> オプションも指定します。
<code>-serverURL <connection_server></code>	View Connection Server インスタンスの URL、IP アドレス、または FQDN を指定します。
<code>-smartCardPIN <PIN></code>	エンド ユーザーがスマート カードを挿入してログインするときの PIN を指定します。

表 8-1. View Client コマンドライン オプション (続き)

オプション	説明
<code>-unattended</code>	<p>キオスク モードのクライアントに適した非対話モードで View Client を実行します。次の値も指定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クライアント デバイスの MAC アドレスからアカウント名を生成しなかった場合は、クライアントのアカウント名。名前は、文字列「custom-」、または ADAM で定義した別のプレフィックス文字列で始まる必要があります。 ■ パスワードを自動生成しないようにクライアントのアカウントを設定した場合は、クライアントのパスワード。 <p><code>-unattended</code> オプションを指定すると、<code>-nonInteractive</code>、<code>-connectUSBOnStartup</code>、および <code>-connectUSBOnInsert</code> の各オプションも暗黙のうちに設定されます。</p>
<code>-userName <user_name></code>	<p>View Client にログインするためにエンド ユーザーが使用するアカウント名を指定します。キオスク モードのクライアントでクライアント デバイスの MAC アドレスからアカウント名を生成する場合は、このオプションを指定する必要はありません。</p>

コマンドラインまたは構成ファイルで指定するオプションは定義済みのグローバル システム ポリシーよりも優先され、定義済みのグローバル システム ポリシーはユーザー ポリシーよりも優先されます。

`-checkin`、`-checkout`、`-file`、`-languageId`、`-localDirectory`、`-printEnvironmentInfo`、`-rollback`、`-smartCardPIN`、および `-unattended` を除くすべてのオプションを、Active Directory グループ ポリシーによって指定できます。

View Client 構成ファイル

View Client のコマンドライン オプションを構成ファイルから読み取ることができます。

You can specify the path of the configuration file as an argument to the `-f` option of the `wswc` command. ファイルは Unicode (UTF-16) または ASCII テキストファイルである必要があります。

例: 非対話型アプリケーション用の構成ファイルの例

次の例は、非対話型アプリケーション用の構成ファイルの内容を示します。

```
-serverURL https://view.yourcompany.com
-userName autouser
-password auto123
-domainName companydomain
-desktopName autodesktop
-nonInteractive
```

例: キオスク モードのクライアント用の構成ファイルの例

次の例は、デバイスの MAC アドレスに基づいたアカウント名を持つキオスク モードのクライアント用の構成ファイルを示します。このクライアントは自動生成パスワードを使用します。

```
-serverURL 145.124.24.100
-unattended
```

View Client のレジストリ設定

View Client のデフォルト設定は、コマンドラインで指定する代わりに Windows レジストリで定義できます。

表 8-2 shows the registry settings for View Client. All the settings are located under `HKLM\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\` in the registry.

レジストリでの設定よりもポリシーの定義が優先され、ポリシーの定義よりもコマンドラインでの設定が優先されます。

表 8-2. View Client のレジストリ設定

レジストリ設定	説明
DomainName	デフォルトのドメイン名を指定します。
EnableShade	View Client ウィンドウの最上部のメニューバー（シェード）が有効かどうかを指定します。メニューバーは、キオスク モードのクライアントを除き、デフォルトで有効です。値 false はメニューバーを無効にします。
Password	デフォルトのパスワードを指定します。
ServerURL	デフォルトの View Connection Server インスタンスをその URL、IP アドレス、または FQDN によって指定します。
UserName	デフォルトのユーザー名を指定します。

View Client の終了コード

View Client のコマンドライン インターフェイスは、View Client で発生したエラーの性質を示す終了コードを返すことがあります。

表 8-3 に、`wsvc` コマンドが返す可能性がある終了コードを示します。

表 8-3. View Client の終了コード

終了コード	説明
-1	キオスク モードでの致命的エラーです。
0	成功しました。
1	接続に失敗しました。
2	ログインに失敗しました。
3	デスクトップを起動できませんでした。
4	RDP を起動できませんでした。
5	RDP 操作に失敗しました。
6	トンネル接続が失われました。
7	ローカル デスクトップの転送に失敗しました。
8	ローカル デスクトップのチェックインに失敗しました。
9	ローカル デスクトップのチェックアウトに失敗しました。
10	ローカル デスクトップのロールバックに失敗しました。
11	認証中に不明な結果を受信しました。
12	認証エラーです。
13	不明な認証方式の使用要求を受信しました。
14	無効なサーバ応答です。
15	デスクトップが切断されました。
16	トンネルが切断されました。
17	将来の開発のために予約済みです。
18	将来の開発のために予約済みです。
19	サポートされていないキオスク操作です。
20	リモート マウス、キーボード、または画面 (RMKS) 接続エラーです。
21	PIN エラーです。
22	PIN が一致しません。

表 8-3. View Client の終了コード (続き)

終了コード	説明
23	パスワードが一致しません。
24	View Connection Server エラーです。
25	デスクトップを使用できませんでした。

インデックス

A

Adobe Flash ビデオ、制御 34

C

CPU 要件、ローカル モード デスクトップ 9

Ctrl+Alt+Del メニュー コマンドの送信 29

Ctrl+Alt+Delete 29

+ キーによるマウスポインタの解放 37

F

Firefox、サポートされるバージョン 11

I

Internet Explorer、サポートされるバージョン 11

M

Microsoft RDP 31

Microsoft Windows インストーラ

View Client のプロパティ 20

サイレント インストールのコマンドラインオプション 22

N

NIC 43

P

PCoIP 31

S

SSL 証明書、検証 28

T

ThinPrint のセットアップ 35

U

UPN

View Client 25

View Client with Local Mode 25

USB デバイス、View デスクトップでの使用 31

USB デバイスを自動接続 32

USB プリンタ 35, 36

V

View Agent、インストール要件 11

View Client

View Portal を使用したインストール 17

Windows PC またはラップトップでのインストール 15

Windows PC またはラップトップでのサイレントインストール 18, 19

Windows 版のシステム要件 8

インストールの概要 15

起動 15, 25

構成ファイル 49

コマンドの構文 47

コマンドラインから実行 47

サイレント インストールのプロパティ 20

デスクトップから切断 29

トラブルシューティング 45

予期しない終了 45

レジストリ設定 49

View Client for Windows 5

View Client with Local Mode、サイレントインストールのグループ ポリシー 18

View Client のアンインストール 46

View Connection Server 12

View Portal、ブラウザの要件 11

View コンポーネント、サイレント インストールのコマンドライン オプション 22

View デスクトップ

チェックイン 39

ロールバック 39

View デスクトップからの切断 29

View デスクトップのチェックイン 39

View デスクトップのロールバック 39

W

Web ブラウザの要件 11

Windows、View Client のインストール 8

Windows 7 要件、ローカル モード デスクトップ 9

Windows コンピュータ、View Client のインストール 15

wswc コマンド

構成ファイル 49

構文 47

終了コード 50

Wyse MMR 11, 31

い

イメージ、コピー 33

え

エンドポイント リソースの使用法、構成 40

お

オペレーティング システム、View Agent でサポートされている 11

か

仮想印刷機能 31, 35

仮想プリンタ 35

仮想プロファイル 31

き

機能サポート一覧 31

く

クライアント デバイスの前提条件 12

クライアントのソフトウェア要件 7

け

「現在のユーザーとしてログイン」機能 25

こ

国際化 32

さ

サーバ証明書の検証 28

サーバ接続 25

サイレント インストール
View Client 18, 19

View Client with Local Mode 19

インストールを許可するグループ ポリシー 18

し

システム要件、Windows 版 8

証明書、問題の無視 27, 28

証明書確認の検証モード 28

シンクライアント サポート 31

す

スマート カード認証、要件 12

せ

セキュリティ サーバ 12

接続、USB デバイス 32

て

ディスプレイ要件、ローカル モード デスクトップ 9
テキスト、コピー 33

テキストとイメージのコピー 33

テキストとイメージのペースト 33

デスクトップ

切り替え 29

サスペンド 38

シャットダウン 38

バックアップ 38

リセット 45

ローカル 37

ログオフ 29

デスクトップ ウィンドウ内に捕捉されたポインタ 37

デスクトップ ウィンドウ内に捕捉されたマウス 37

デスクトップから印刷 35

デスクトップの切り替え 29

デスクトップのサスペンド 38

デスクトップのシャットダウン 38

デスクトップのバックアップ 38

デスクトップのバックアップの一時停止 38

デスクトップのバックアップの延期 38

デスクトップのバックアップの再開 38

デスクトップのリセット 45

デバイス、USB への接続 32

と

ドライバ、ローカル デスクトップ用にクライアント システムにインストール 37

トラブルシューティング 45

は

ハードウェア要件

Windows システム版 8

スマート カード認証 12

ローカル モード デスクトップ 9

ひ

表示プロトコル

Microsoft RDP 31

View PCoIP 31

ふ

ブラウザの要件 11

プリンタ、設定 35

ま

マルチメディアのストリーミング 11

マルチメディア リダイレクト (MMR) 11

め

メディア ファイル形式、サポートされる 11

メモリ要件、ローカル モード デスクトップ 9

り

リモート デスクトップ、ログオフ 37

れ

レジストリ

View Client の設定 49

wsvc コマンドの設定 49

ろ

- ローカル デスクトップの構成
 - ネットワーク タイプをブリッジに変更 43
 - ハードウェア要件 9
- ローカル CPU 使用量、上書き 40
- ローカル デスクトップ 37
- ローカル デスクトップ上の NAT 43
- ローカル デスクトップの使用、チェックアウト 37
- ローカル デスクトップ用のブリッジ ネットワーク 43
- ローカル メモリ使用量、上書き 40
- ログオフ 29

