

VMware Integrated OpenStack ユーザーガイド

VMware Integrated OpenStack 2.0

このドキュメントは新しいエディションに置き換わるまで、ここで書いてある各製品と後続のすべてのバージョンをサポートします。このドキュメントの最新版をチェックするには、<http://www.vmware.com/jp/support/pubs> を参照してください。

JA-001680-02

vmware[®]

最新の技術ドキュメントは VMware の Web サイト (<http://www.vmware.com/jp/support/>) にあります
VMware の Web サイトでは最新の製品アップデートも提供されています。

このドキュメントに関するご意見およびご感想がある場合は、docfeedback@vmware.com までお送りください。

Copyright © 2015 VMware, Inc. 無断転載を禁ず。著作権および商標情報。

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware株式会社
105-0013 東京都港区浜松町 1-30-5
浜松町スクエア 13F
www.vmware.com/jp

目次

- 本書について 5
- 更新情報 7
- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードへのログイン 9
- 2 Image Service のイメージの管理 11
 - ダッシュボードを使用してイメージを Image Service にアップロードする 11
 - CLI を使用した Image Service へのイメージのアップロード 12
 - イメージ設定の変更 13
 - 既存のイメージの削除 13
- 3 インスタンスのアクセスとセキュリティの構成 15
 - セキュリティ グループの操作 15
 - キー ペアの操作 18
 - インスタンスへの浮動 IP の割り当て 19
- 4 ネットワークの操作 21
 - ネットワークの作成 21
 - ルータの作成 22
- 5 OpenStack のインスタンスの操作 23
 - イメージからの OpenStack インスタンスの開始 23
 - スナップショットからの OpenStack インスタンスの開始 24
 - SSH を使用したインスタンスへの接続 25
 - インスタンスの使用状況の追跡 26
 - インスタンスからのスナップショットの作成 26
- 6 ボリュームの操作 27
 - ボリュームの作成 27
 - 既存のボリュームの変更 28
 - 既存のボリュームの削除 28
 - インスタンスへのボリュームの接続 29
 - ボリュームの切り離し 29
 - ボリュームからのスナップショットの作成 29
- 7 オーケストレーションとスタックの操作 31
 - 新しいオーケストレーション スタックの開始 31
 - オーケストレーション スタックの変更 32
 - オーケストレーション スタックの削除 33

インデックス 35

本書について

この『VMware Integrated OpenStack ユーザー ガイド』では、インスタンス、ボリューム、スナップショット、イメージ、およびネットワークの作成および管理の方法を含め、VMware Integrated OpenStack で VMware Integrated OpenStack クラウドのエンドユーザー タスクを実行する方法を説明します。

VMware Integrated OpenStack クラウドのエンド ユーザーは、管理者によって設定される制限の範囲内で、独自のリソースをプロビジョニングすることができます。

対象読者

本ガイドの対象読者は、VMware[®] vSphere[®] と完全に統合された OpenStack デプロイを使用してリソースの作成および管理を行うクラウド ユーザーです。正常に操作するには、OpenStack のコンポーネントと機能に精通していることを確認してください。

VMware の技術ドキュメントの用語集

VMware の技術ドキュメントには、新しい用語などを集約した用語集があります。VMware の技術ドキュメントで使用される用語の定義については、<http://www.vmware.com/support/pubs> を参照してください。

更新情報

この『VMware Integrated OpenStack ユーザー ガイド』は、製品のリリースごと、または必要に応じて更新されます。
『VMware Integrated OpenStack ユーザー ガイド』の更新履歴を表に示します。

| リビジョン | 説明 |
|-------|----|
|-------|----|

| | |
|-----------|---|
| 001680-02 | VMware Integrated OpenStack バージョン 2.0 に関する更新。スクリーンショットのマイナー改訂および更新。 |
|-----------|---|

| | |
|-----------|---|
| 001680-01 | <ul style="list-style-type: none">■ 「CLI を使用した Image Service へのイメージのアップロード (P. 12)」 から古い手順を削除。アップロードの前にトークンを取得する必要がなくなりました。■ マイナー改訂。 |
|-----------|---|

| | |
|-----------|---------|
| 001680-00 | 初期リリース。 |
|-----------|---------|

VMware Integrated OpenStack ダッシュボードへのログイン

1

VMware Integrated OpenStack ダッシュボードを介して VMware Integrated OpenStack デプロイのユーザーおよび管理コントロールにアクセスします。ダッシュボードでは、インスタンス、イメージ、ユーザー アカウント、ボリュームの作成および管理を行うことができます。

ダッシュボードにログインするには、OpenStack オペレータから VMware Integrated OpenStack ダッシュボードのホスト名または IP アドレスを取得します。これは、vSphere に VMware Integrated OpenStack をデプロイしたときに作成したパブリック仮想 IP です。

開始する前に

- 管理者ユーザーが設定したユーザー アカウントがあることを確認します。
- JavaScript および Cookie に対応するブラウザがあることを確認します。

手順

- 1 ブラウザ ウィンドウで、VMware Integrated OpenStack ダッシュボードのホスト名または IP アドレスに移動します。

最初に URL へアクセスするときに証明書の警告が表示される場合があります。警告をバイパスするには、証明書を検証するか、例外を追加します。

- 2 [ログイン] ページで、ユーザー名とパスワードを入力します。
- 3 [サインイン] をクリックします。

これで、ログインしています。[プロジェクト] タブが表示され、デフォルトの [概要] ページが開きます。

図 1-1. VMware Integrated OpenStack の [概要] ページ

The screenshot displays the VMware Integrated OpenStack 'Summary' page. The left sidebar contains navigation options: プロジェクト, コンピュート, インスタンス, ボリューム, イメージ, アクセスとセキュリティ, ネットワーク, オークストレーション, 管理, and ユーザー管理. The main content area is titled '概要' (Summary) and includes a 'Limit Summary' section with seven circular gauges showing resource usage:

- インスタンス: 2 / 10 使用中
- 仮想 CPU: 2 / 20 使用中
- メモリー: 4GB / 50GB 使用中
- Floating IP: Allocated 0 of 50
- セキュリティグループ: 1 / 10 使用中
- ボリューム: 0 / 10 使用中
- Volume Storage: 0Bytes / 1000GB 使用中

 Below this is the 'Usage Summary' section, which prompts the user to 'Select a period of time to query its usage:' with 'From' and 'To' date pickers (both set to 2015-09-01) and a 'Submit' button. A summary line reads: 'Active Instances: 2 Active RAM: 4GB This Period's VCPU-Hours: 1.70 This Period's GB-Hours: 34.00 This Period's RAM-Hours: 3481.65'. The '使用状況' (Usage Status) section features a table and two download buttons: 'サマリー (CSV) のダウンロード' and 'Download Juju Environment File'. The table lists two instances with their respective CPU, disk, memory, and creation time.

| インスタンス名 | 仮想 CPU | ディスク | メモリー | 作成後経過時間 |
|----------------------------------|--------|------|------|---------|
| rEFLQLmgQSHE8d3C | 1 | 20GB | 2GB | 55 分 |
| SXvGFOsK4G8iGPpl | 1 | 20GB | 2GB | 46 分 |

Image Service のイメージの管理

OpenStack のコンテキストにおけるイメージは、仮想マシンにオペレーティング システムをインストールするときのインストール元の仮想ディスクを含むファイルのことです。OpenStack クラウドでは、使用可能なイメージの 1 つを使用してインスタンスを作成します。VMware Integrated OpenStack Image Service コンポーネントは、ISO、OVA、および VMDK 形式でパッケージ化されたイメージをサポートします。

OpenStack で使用しようとする既存のイメージが vSphere 内に存在する場合は、サポートされるいずれかの形式でそれらのイメージをエクスポートし、Image Service にアップロードすることができます。サポートされるいずれかの形式ではないイメージを取得する場合は、vSphere にインポートして再パッケージ化することができます。

この章では次のトピックについて説明します。

- [ダッシュボードを使用してイメージを Image Service にアップロードする \(P. 11\)](#)
- [CLI を使用した Image Service へのイメージのアップロード \(P. 12\)](#)
- [イメージ設定の変更 \(P. 13\)](#)
- [既存のイメージの削除 \(P. 13\)](#)

ダッシュボードを使用してイメージを Image Service にアップロードする

VMware Integrated OpenStack ダッシュボード内でイメージを直接作成できます。

開始する前に

イメージが ISO、VMDK、または OVA 形式でパッケージされていることを確認します。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[イメージ] を選択します。
- 4 [イメージ] ページで、[イメージの作成] をクリックします。
- 5 イメージを構成します。

| オプション | アクション |
|-------------|---------------------------|
| 名前 | 新しいイメージの名前を入力します。 |
| 説明 | (オプション) 新しいイメージの説明を入力します。 |
| イメージ ソース | イメージ ソースを選択します。 |
| ディスクのフォーマット | ディスクのフォーマットを選択します。 |
| ディスク タイプ | ディスク タイプを選択します。 |
| アダプタ タイプ | アダプタ タイプを選択します。 |

| オプション | アクション |
|-------------|---|
| アーキテクチャ | デフォルトを受け入れます。 |
| OS タイプ | オペレーティング システムのタイプを選択します。 |
| 最小ディスク (GB) | イメージの最小ディスク サイズを GB 単位で指定します。 |
| 最小 RAM (GB) | イメージの最小 RAM を指定します。 |
| パブリック | これを選択すると、すべてのテナントにイメージが表示され、すべてのテナントがイメージを使用できます。 |
| 保護済み | これを選択すると、イメージを削除できなくなります。 |

6 [イメージの作成] をクリックします。

新しく追加したイメージが [イメージ] ページに含まれています。

これで、OpenStack インスタンスにイメージをデプロイする準備ができました。

CLI を使用した Image Service へのイメージのアップロード

イメージをインスタンスで使用できるようにするには、イメージを Image Service データストアにアップロードします。サポートされている VMDK ディスク タイプごとに、特定の `vmware_disktype` プロパティが必要です。

| vmware_disktype プロパティ | 説明 |
|-----------------------|--|
| スパース | モノリシックなスパース。 |
| シン | VMFS フラット、シン プロビジョニング。 |
| preallocated (デフォルト) | VMFS フラット、シック、zeroedthick、eagerzeroedthick。 |
| streamOptimized | モノリシックなスパース、ストリーミング用に最適化。最小限の計算コストで、この形式に、またはこの形式から動的にディスクを変換できます。 |

開始する前に

- 1 つ以上の Image Service データストアが構成されていることを確認します。
- `ubuntuLTS-sparse.vmdk` などの ISO イメージを取得します。

手順

- 1 管理者権限のあるユーザーとして OpenStack 管理クラスタにログインし、イメージを Image Service コンポーネントにアップロードします。
- 2 `glance` コマンドを実行して、イメージを取得、定義、およびアップロードします。

```
glance --os-auth-token $token --os-image-url <http://123.456.7.8:9292> \
  image-create name="ubuntu-sparse" disk_format=<vmdk> \
  container_format=bare is_public=true \
  --property vmware_disktype="<sparse>" \
  --property vmware_ostype="ubuntu64Guest" < ubuntuLTS-sparse.vmdk>
```

この例では、以下のパラメータと設定を使用します。

| パラメータまたは設定 | 説明 |
|---|-----------------------|
| <code>--os-image-url</code> <code>http://123.456.7.8:9292</code> | ソース イメージの URL を指定します。 |
| <code>ubuntu-sparse</code> | ソース イメージの名前。 |
| <code>disk_format=vmdk</code> | ソース イメージのディスク フォーマット。 |

| パラメータまたは設定 | 説明 |
|------------------------------------|---|
| <code>is_public=true</code> | OpenStack のイメージのプライバシー設定。true に設定すると、すべてのユーザーがイメージを使用できます。false に設定すると、現在のユーザーのみがイメージを使用できます。 |
| <code>ubuntuLTS-sparse.vmdk</code> | イメージファイルを Image Service にロードした後のイメージファイルの名前。 |

- 3 (オプション) コンピューティング コンポーネントでアップロードを確認します。

```
$ nova image-list
```

このコマンドでは、アップロードされているすべてのイメージのリストが返されます。

イメージ設定の変更

イメージをロードしたら、イメージの名前、説明、公開されている設定および保護されている設定などのイメージ設定を変更できます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトルバーのドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[イメージ] を選択します。
- 4 編集するイメージを選択します。
- 5 [アクション] 列で、[詳細]-[イメージ] を選択します。
- 6 必要に応じて設定を変更します。
- 7 [イメージの更新] をクリックします。

[イメージ] ページは、変更された情報で再表示されます。

既存のイメージの削除

イメージの削除は永続的で、元に戻すことはできません。イメージを削除するには、管理者権限が必要です。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトルバーのドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[イメージ] を選択します。
- 4 削除する 1 つ以上のイメージを選択します。
- 5 [イメージの削除] をクリックします。
- 6 プロンプトで削除を確認します。

インスタンスのアクセスとセキュリティの構成

3

インスタンスを起動する前に、アクセスとセキュリティの設定を構成します。たとえば、SSH アクセスと ICMP アクセスはデフォルトで無効です。

セキュリティ グループ

ユーザーが ping を実行し、SSH を使用してインスタンスに接続できるようにします。セキュリティ グループは IP フィルタ ルールのセットで、ネットワーク アクセスを定義し、1 つのプロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。

キー ペア

インスタンスの起動時にインスタンスに挿入される SSH 認証情報。キー ペア挿入を使用するには、インスタンスの基となるイメージに cloud-init パッケージが含まれている必要があります。各プロジェクトには、少なくとも 1 つのキー ペアが必要です。外部ツールを使用してキー ペアを生成した場合は、そのキー ペアを OpenStack にインポートすることができます。キー ペアは、1 つのプロジェクトに属する複数のインスタンスで使用できます。

浮動 IP

OpenStack でインスタンスを作成すると、そのインスタンスにネットワーク内の固定 IP アドレスが割り当てられます。この IP アドレスは、終了するまでそのインスタンスに永続的に関連付けられます。インスタンスには、関連付けを変更することが可能な浮動 IP アドレスを関連付けることもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

- [セキュリティ グループの操作 \(P. 15\)](#)
- [キー ペアの操作 \(P. 18\)](#)
- [インスタンスへの浮動 IP の割り当て \(P. 19\)](#)

セキュリティ グループの操作

セキュリティ グループは IP フィルタ ルールのセットで、ネットワーク アクセスを定義し、1 つのプロジェクト内のすべてのインスタンスに適用することができます。グループ ルールはプロジェクト固有です。プロジェクト メンバーは、そのグループのデフォルト ルールを編集し、新規ルール セットを追加できます。

セキュリティ グループを使用し、適切なルールを定義して新規セキュリティ グループを作成するか、またはデフォルトのセキュリティ グループに含まれるルール セットを変更することにより、IP ルールを適用できます。

デフォルトのセキュリティ グループについて

VMware Integrated OpenStack の各プロジェクトには、別のセキュリティ グループが定義されて指定されない限り、インスタンスに適用されるデフォルトのセキュリティ グループがあります。変更されない限り、デフォルトのセキュリティ グループはインスタンスへの受信トラフィックすべてを拒否し、送信トラフィックのみを許可します。一般的な例としては、デフォルトのセキュリティ グループを編集して SSH アクセスと ICMP アクセスを許可し、ユーザーがログインしてインスタンスに ping できるようにする場合があります。

セキュリティ グループの作成

セキュリティ グループは、ネットワーク アクセスを定義する IP フィルタ ルールのセットで、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。デフォルトのセキュリティ グループのルールを変更するか、カスタム ルールを使用してセキュリティ グループを作成することができます。

セキュリティ グループの既存のルールを変更する方法については、「[既存のセキュリティ グループのルールの変更 \(P. 16\)](#)」を参照してください。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[アクセスとセキュリティ] を選択します。
- 4 [セキュリティ グループ] タブをクリックします。
- 5 [セキュリティ グループの作成] をクリックします。
- 6 新しいグループの名前と説明を入力し、[セキュリティ グループの作成] をクリックします。
[セキュリティ グループ] タブのリストに新しいグループが表示されます。
- 7 新しいグループのルールを構成します。
 - a 新しいセキュリティ グループを選択し、[ルールの管理] をクリックします。
 - b [ルールを追加] をクリックします。
 - c [ルール] ドロップダウン メニューから、追加するルールを選択します。
後続のフィールドは、選択したルールによって異なる可能性があります。
 - d 該当する場合は、[方向] ドロップダウン メニューから [入力側] または [出力側] を選択します。
 - e ルール定義が完了したら、[追加] をクリックします。
- 8 必要に応じて、追加のルールを構成します。
- 9 [アクセスとセキュリティ] タブをクリックし、メイン ページに戻ります。

既存のセキュリティ グループのルールの変更

セキュリティ グループは、そのグループのルールを追加および削除することによって変更できます。ルールでは、セキュリティ グループに割り当てられているインスタンスに対して許可されるトラフィックを定義します。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[アクセスとセキュリティ] を選択します。
- 4 [セキュリティ グループ] タブをクリックします。
- 5 変更するセキュリティ グループを選択し、[ルールの管理] をクリックします。
- 6 ルールを削除するには、削除するルールを選択し、[ルールの削除] をクリックします。

- 7 ルールを追加するには、[ルールの追加] をクリックし、[ルール] ドロップダウン メニューから選択するカスタム ルールを選択します。

| オプション | 説明 |
|---------------|---|
| カスタム TCP ルール | システム間のデータ交換と、エンドユーザーの通信で使用されます。 |
| カスタム UDP ルール | アプリケーション レベルでなど、システム間のデータ交換で使用されます。 |
| カスタム ICMP ルール | エラーまたは監視メッセージを送信するため、ルータなどのネットワーク デバイスが使用します。 |
| その他のプロトコル | ルール プロトコルがリストに含まれていない場合は、ルールを手動で構成できます。 |

- a [リモート] ドロップダウン リストから、[CIDR] または [セキュリティ グループ] を選択します。

- b 該当する場合は、[方向] ドロップダウン メニューから [入力側] または [出力側] を選択します。

TCP および UDP ルールの場合、1 つのポートか、または一定範囲のポートを開くことができます。選択に応じて、[開いているポート] リストの下に異なるフィールドが表示されます。

- c 許可するアクセスの種類を選択します。

| オプション | 説明 |
|--------------------------------------|--|
| CIDR(Classless Inter-Domain Routing) | 指定したブロック内の IP アドレスのみにアクセスを制限します。 |
| セキュリティ グループ | 指定したセキュリティ グループのすべてのインスタンスに、他のグループ インスタンスへのアクセスを許可します。 [イーサネット タイプ] リストで IPv4 か IPv6 を選択できます。 |

- 8 [追加] をクリックします。

セキュリティ グループの [セキュリティ グループ ルールの管理] ページに新規ルールが表示されます。

SSH および ICMP アクセスの有効化

デフォルトのセキュリティ グループを変更して、インスタンスへの SSH および ICMP アクセスを有効にすることができます。デフォルトのセキュリティ グループのルールは、現在選択されているプロジェクトのすべてのインスタンスに適用されます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[アクセスとセキュリティ] を選択します。
- 4 [セキュリティ グループ] タブをクリックし、デフォルトのセキュリティ グループを選択して、[ルールの管理] をクリックします。
- 5 [ルールの追加] をクリックし、SSH アクセスを許可するルールを構成します。

| コントロール | 値 |
|--------|-----------|
| ルール | SSH |
| リモート | CIDR |
| CIDR | 0.0.0.0/0 |

特定の範囲の IP アドレスからの要求を受け入れるには、[CIDR] テキスト ボックスで IP アドレスを指定します。

これで SSH ポート 22 が開かれ、すべての IP アドレスからの要求が受け入れられるようになります。

- 6 [追加] をクリックします。

- 7 [セキュリティ グループ ルールの管理] ページで、[ルールの追加] をクリックし、ICMP アクセスを許可するルールを構成します。

| コントロール | 値 |
|--------|-----------|
| ルール | すべての ICMP |
| 方向 | 入力側 |
| リモート | CIDR |
| CIDR | 0.0.0.0/0 |

- 8 [追加] をクリックします。
これでインスタンスは、すべての受信 ICMP パケットを受け入れます。

キー ペアの操作

キー ペアは、インスタンスの起動時にインスタンスに挿入される SSH 認証情報です。

キー ペア挿入を使用するには、インスタンスの基となるイメージに cloud-init パッケージが含まれている必要があります。各プロジェクトには、少なくとも 1 つのキー ペアが必要です。外部ツールを使用してキー ペアを生成した場合は、そのキー ペアを OpenStack にインポートすることができます。キー ペアは、1 つのプロジェクトに属する複数のインスタンスで使用できます。

キー ペアの追加

キー ペアは、インスタンスの起動時にインスタンスに挿入される SSH 認証情報です。キー ペアを作成またはインポートできます。

各プロジェクトで少なくとも 1 つのキー ペアを指定する必要があります。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[アクセスとセキュリティ] を選択します。
- 4 [キー ペア] タブをクリックします。このタブには、現在のプロジェクトで使用できるキー ペアがリストされています。
- 5 [キー ペアの作成] をクリックします。
- 6 新しいキー ペアの名前を入力し、[キー ペアの作成] をクリックします。
- 7 プロンプトで新しいキー ペアをダウンロードします。
- 8 [キー ペア] メイン タブで、新しいキー ペアがリストされていることを確認します。

キー ペアのインポート

キー ペアは、インスタンスの起動時にインスタンスに挿入される SSH 認証情報です。キー ペアを作成またはインポートできます。

各プロジェクトで少なくとも 1 つのキー ペアを指定する必要があります。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[アクセスとセキュリティ] を選択します。
- 4 [キー ペア] タブをクリックします。このタブには、現在のプロジェクトで使用できるキー ペアがリストされています。

- 5 [キー ペアのインポート] をクリックします。
- 6 キー ペアの名前を入力します。
- 7 公開鍵を [公開鍵] テキスト ボックスにコピーし、[キー ペアのインポート] をクリックします。
- 8 [キー ペア] メイン タブに戻り、インポートしたキー ペアがリストされていることを確認します。

インスタンスへの浮動 IP の割り当て

インスタンスには、作成時に割り当てられる固定 IP アドレスに加えて、浮動 IP アドレスを関連付けることができます。固定 IP アドレスの場合とは異なり、浮動 IP アドレスの関連付けは、関連するインスタンスの状態に関係なくいつでも変更できます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[アクセスとセキュリティ] を選択します。
- 4 [浮動 IP] タブをクリックし、[プロジェクトへの IP の割り当て] をクリックします。
- 5 IP アドレスの選択元となるプールを選択し、[IP の割り当て] をクリックします。
- 6 浮動 IP リストで [関連付け] をクリックし、浮動 IP の関連付け設定を構成します。

| オプション | 説明 |
|----------|---|
| IP アドレス | プラス記号をクリックして IP アドレスを追加します。 |
| 関連付けるポート | リストからポートを選択します。リストには、すべてのインスタンスが固定 IP アドレスと一緒に表示されます。 |

- 7 [関連付け] をクリックします。
- 8 (オプション) インスタンスから浮動 IP アドレスの関連付けを解除するには、[浮動 IP] タブをクリックし、その IP アドレスの [アクション] 列で [関連付け解除] をクリックします。
- 9 浮動 IP アドレスを解放してアドレス プールに戻すには、[詳細] をクリックし、[浮動 IP の解放] を選択します。
- 10 [浮動 IP] タブをクリックし、IP アドレスを選択します。
- 11 [浮動 IP の解放] をクリックします。

ネットワークの操作

OpenStack Networking サービスにより、OpenStack クラウド デプロイでのネットワーク接続を管理するスケーラブルなシステムが提供されます。このサービスにより、新しい IP アドレスの作成および割り当てなど、ネットワークのニーズの変化に対応することができます。また、論理ルータを構成して、VMware Integrated OpenStack デプロイ内のさまざまなネットワークに接続することもできます。

ネットワークの管理方法の詳細については、『VMware Integrated OpenStack 管理者ガイド』を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

- [ネットワークの作成 \(P. 21\)](#)
- [ルータの作成 \(P. 22\)](#)

ネットワークの作成

OpenStack Network サービス コンポーネントは、VMware Integrated OpenStack デプロイ内でネットワーク接続を管理するための、スケーラブルなシステムです。VMware Integrated OpenStack ダッシュボードを使用して、論理ネットワークをすばやく作成できます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[ネットワーク]-[ネットワーク]を選択します。
[ネットワーク] ページに、現在構成されているネットワークのリストが表示されます。
- 4 [ネットワークを作成] をクリックします。
- 5 [ネットワーク] タブで、新しいネットワークの名前を入力します。
- 6 (オプション) ネットワークでパケットを送信するための [管理状態] を選択します。
- 7 [次へ] をクリックします。
- 8 サブネットを構成します。

| オプション | アクション |
|--------------------|---|
| [サブネットの作成] | サブネットを作成するには、このオプションを選択します。ネットワークの作成時にサブネットを指定する必要はありませんが、指定しない場合、接続したインスタンスがエラー ステータスを受信します。サブネットなしでネットワークを作成するには、[サブネットの作成] を選択解除します。 |
| サブネット名 | (オプション) サブネットの名前を入力します。 |
| ネットワーク アドレス | 新しいネットワークに関連付けられるサブネットを作成する場合、サブネットの IP アドレスを CIDR 形式で指定します (192.168.0.0/24 など)。 |

| オプション | アクション |
|------------|--|
| IP バージョン | ドロップダウン メニューから IPv4 または IPv6 を選択します。 |
| ゲートウェイ IP | 特定のゲートウェイの IP アドレスを入力します。 |
| ゲートウェイの無効化 | (オプション) ゲートウェイの IP アドレスを無効にするには、このオプションを選択します。 |

- 9 [次へ] をクリックし、[サブネットの詳細] タブで各種設定にアクセスします。
- 10 (オプション) 前のタブで [サブネットの作成] オプションを選択した場合、サブネットの設定を入力します。

| オプション | 説明 |
|-------------|---|
| DHCP の有効化 | (オプション) DHCP を有効にするには、このオプションを選択します。ネットワーク管理者にお問い合わせください。 |
| 割り当てプール | 新しいネットワーク内でデバイスが使用する IP アドレス プールを指定します。 |
| DNS ネーム サーバ | 新しいネットワーク用の DNS サーバを指定します。 |
| ホスト ルート | ホスト ルートの IP アドレスを指定します。 |

- 11 [作成] をクリックします。

新しいインスタンスを開始すると、このネットワークが使用可能になります。

ルータの作成

VMware Integrated OpenStack ダッシュボードを使用して、論理ルータを作成できます。論理ルータを使用して、OpenStack デプロイ内のネットワークを接続します。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトルバーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[ネットワーク]-[ルータ] を選択します。
[ルータ] ページに、現在構成されているルータのリストが表示されます。
- 4 [ルータの作成] をクリックします。
- 5 ルータの名前を入力し、[ルータの作成] をクリックします。
[ルータ] ページのリストに新しいルータが表示されます。これで、ルータの構成を完了できます。
- 6 新しいルータの [アクション] 列で、[ゲートウェイの設定] をクリックします。
- 7 ドロップダウン メニューからネットワークを選択し、[ゲートウェイの設定] をクリックします。
[ルータ名] および [ルータ ID] テキストボックスの値は自動的に設定されます。
- 8 ルータをプライベート ネットワークに接続します。
 - a [ルータ] ページで、ルータ名をクリックします。
 - b [インターフェイスを追加] をクリックします。
 - c ドロップダウン メニューからサブネットを選択します。
 - d (オプション) 選択したサブネット用のルータ インターフェイスの IP アドレスを入力します。
この値を設定しない場合、サブネット内の最初のホストの IP アドレスがデフォルトで使用されます。
 - e [インターフェイスを追加] をクリックします。

ルータが正常に作成されました。[ネットワーク トポロジ] ページで新しいトポロジを確認できます。

OpenStack のインスタンスの操作

インスタンスは、クラウドで実行される仮想マシンです。

インスタンスは以下のソースから起動できます。

- OpenStack Image Service にアップロードされたイメージ。第 2 章「Image Service のイメージの管理 (P. 11)」を参照してください。
- 永続的ボリュームにコピーされたイメージ。インスタンスは、cinder-volume API により iSCSI を介して提供されるボリュームから起動します。「インスタンスへのボリュームの接続 (P. 29)」を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

- [イメージからの OpenStack インスタンスの開始 \(P. 23\)](#)
- [スナップショットからの OpenStack インスタンスの開始 \(P. 24\)](#)
- [SSH を使用したインスタンスへの接続 \(P. 25\)](#)
- [インスタンスの使用状況の追跡 \(P. 26\)](#)
- [インスタンスからのスナップショットの作成 \(P. 26\)](#)

イメージからの OpenStack インスタンスの開始

イメージからインスタンスを開始した場合、OpenStack は、インスタンスが開始された Compute ノードに、イメージのローカル コピーを作成します。OpenStack インスタンスは、vSphere 内で仮想マシンとして確認できますが、そのインスタンスを OpenStack で管理する必要があります。

開始する前に

イメージ、フレーバー、ブロック ストレージ、およびネットワークが構成されており、それらを使用してインスタンスを開始できることを確認します。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[イメージ] を選択します。
[イメージ] ページに、現在のユーザーが使用できるイメージが表示されます。
- 4 イメージの [アクション] 列で、[起動] をクリックします。

- 5 [詳細] タブで次の項目を設定します。

| 設定 | 説明 |
|--------------|---|
| 可用性ゾーン | デフォルトでは、クラウド プロバイダが指定した可用性ゾーンに設定されます (nova など)。 |
| インスタンス名 | 仮想マシンに割り当てられた名前。この値はラベルであり、検証されません。インスタンスを作成すると、UUID がインスタンスに割り当てられます。vSphere 内で仮想マシンを確認する場合、インスタンス名ではなく UUID でインスタンスを特定できます。 |
| フレーバー | インスタンスの開始サイズ。クラウド管理者がフレーバーの定義と管理を行います。 |
| インスタンスの数 | 開始されるインスタンスの数。デフォルトは 1 です。 |
| インスタンスの起動ソース | [イメージから起動] を選択し、リストからイメージを選択します。 |

- 6 [インスタンスの起動] ダイアログ ボックスの [アクセスとセキュリティ] タブで次の項目を設定します。

| 設定 | 説明 |
|-------------|--|
| キー ペア | キー ペアを指定します。 イメージで固定 root パスワードまたは固定キー セットが使用されている場合、インスタンスを開始するためにキー ペアを指定する必要はありませんが、ベストプラクティスとしてキー ペアの使用をお勧めします。 |
| セキュリティ グループ | インスタンスに割り当てるセキュリティ グループを選択します。 セキュリティ グループとは、どの受信ネットワーク トラフィックをインスタンスに転送するかを決定するルールのセットです。セキュリティ グループを作成していない場合は、デフォルトのセキュリティ グループのみをインスタンスに割り当てることができます。 |

- 7 [ネットワーク] タブの [使用可能なネットワーク] フィールドの [+] アイコンをクリックし、ネットワークをインスタンスに追加します。
- 8 (オプション) [作成後] タブで、インスタンスの起動後に実行するカスタマイズ スクリプトを指定します。
- 9 [詳細オプション] タブのドロップダウン リストからディスク パーティションのタイプを選択します。

| 設定 | 説明 |
|----|---------------------------------------|
| 自動 | ディスク全体が 1 つのパーティションであり、サイズ変更されます。 |
| 手動 | ビルド時間を短縮できますが、手動でパーティションを作成する必要があります。 |

- 10 [起動] をクリックします。
新しいインスタンスがコンピューティング クラスタ内の 1 つのノードで開始されます。
- 11 新しいインスタンスを表示するには、[プロジェクト]-[コンピューティング]-[インスタンス] を選択します。
[インスタンス] ページに、インスタンスの名前、プライベート IP アドレス、パブリック IP アドレス、サイズ、ステータス、タスク、電源状態が表示されます。

スナップショットからの OpenStack インスタンスの開始

インスタンスのスナップショットからインスタンスを開始できます。OpenStack インスタンスは、vSphere 内で仮想マシンとして確認できますが、そのインスタンスは OpenStack でのみ管理できます。

開始する前に

イメージ、フレーバー、ブロック ストレージ、およびネットワークが構成済みで、使用できることを確認します。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。

- 2 タイトルバーのドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[イメージ]を選択します。
[イメージ]ページに、現在のユーザーが使用可能なスナップショットが表示されます。
- 4 スナップショットの[アクション]列で、[起動]をクリックします。
- 5 [インスタンスの起動]ダイアログボックスの[詳細]タブで、インスタンスを構成します。

| 設定 | 説明 |
|--------------|--|
| 可用性ゾーン | デフォルトでは、この値は、クラウドプロバイダが提供した可用性ゾーンに設定されます (nova など)。 |
| インスタンス名 | 仮想マシンに名前を割り当てます。この値はラベルであり、検証されません。インスタンスを作成すると、UUIDがインスタンスに割り当てられます。vSphere 内で仮想マシンを確認する場合、インスタンス名ではなく UUIDで仮想マシンを特定できます。 |
| フレーバー | インスタンスの開始サイズを指定します。クラウド管理者がフレーバーの定義と管理を行います。 |
| インスタンスの数 | 複数のインスタンスを開始するには、1 よりも大きい値を入力します。デフォルトは 1 です。 |
| インスタンスの起動ソース | [スナップショットから起動]を選択し、リストからスナップショットを選択します。 |

- 6 [インスタンスの起動]ダイアログボックスの[アクセスとセキュリティ]タブで、キーペアとセキュリティグループを指定して、アクセスおよびセキュリティのパラメータを構成します。

| 設定 | 説明 |
|------------|---|
| キーペア | キーペアを指定します。 イメージで固定 root パスワードまたは固定キーセットが使用されている場合、インスタンスを開始するためにキーペアを指定する必要はありません。ただし、ベストプラクティスとしてキーペアの使用をお勧めします。 |
| セキュリティグループ | インスタンスに割り当てるセキュリティグループを選択します。 セキュリティグループとは、どの受信ネットワークトラフィックをインスタンスに転送するかを決定するルールのセットです。セキュリティグループを作成していない場合は、デフォルトのセキュリティグループのみをインスタンスに割り当てることができます。 |

- 7 [インスタンスの起動]ダイアログボックスの[ネットワーク]タブで、[使用可能なネットワーク]フィールドの[+]アイコンをクリックし、ネットワークをインスタンスに追加します。
- 8 (オプション)[作成後]タブで、インスタンスの開始後に実行するカスタマイズスクリプトを指定します。
- 9 [詳細オプション]タブのドロップダウンメニューからディスクパーティションのタイプを選択します。

| 設定 | 説明 |
|----|--|
| 自動 | ディスク全体が 1 つのパーティションであり、サイズが自動的に変更されます。 |
| 手動 | ビルド時間を短縮できますが、手動でパーティションを作成する必要があります。 |

- 10 [起動]をクリックします。
新しいインスタンスがコンピューティングクラスタ内の 1 つのノードで開始されます。
- 11 新しいインスタンスを表示するには、[プロジェクト]-[コンピューティング]-[インスタンス]を選択します。
[インスタンス]タブに、インスタンスの名前、プライベート IP アドレス、パブリック IP アドレス、サイズ、ステータス、タスク、電源状態が表示されます。

SSH を使用したインスタンスへの接続

SSH を使用してインスタンスに接続するには、ダウンロードしたキーペアファイルを使用します。

手順

- 1 インスタンスの IP アドレスをコピーします。
- 2 `ssh` コマンドを使用して、インスタンスへの安全な接続を確立します。

例：

```
$ ssh -i MyKey.pem demo@10.0.0.2
```

- 3 プロンプトで、**yes** と入力します。

インスタンスの使用状況の追跡

各プロジェクトのインスタンスの使用状況を追跡できます。vCPU 数、ディスク数、RAM、アップタイムなどのインスタンス メトリックを表示できます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト > コンピューティング > 概要] を選択します。

[概要] ページには、使用状況や制限の情報が表示されます。特定の期間のリストに情報を制限したり、CSV 形式でサマリをダウンロードしたりすることもできます。

インスタンスからのスナップショットの作成

スナップショットを使用して、実行中のインスタンスから新しいイメージを作成できます。

インスタンスのスナップショットを [インスタンス] ページから直接作成できます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[インスタンス] を選択します。
[インスタンス] ページに、現在のユーザーが使用可能なインスタンスが表示されます。
- 4 [アクション] 列で、[スナップショットの作成] をクリックします。
スナップショットが [イメージ] ページに表示されます。

ボリュームの操作

ボリュームは、インスタンスに接続して恒久的ストレージを有効にするブロック ストレージ デバイスです。

実行中のインスタンスにボリュームを接続するか、またはボリュームを切り離していつでも別のインスタンスに接続することができます。また、ボリュームからスナップショットを作成したり、ボリュームを削除したりすることもできます。

管理者ユーザーだけがボリューム タイプを作成できます。

この章では次のトピックについて説明します。

- [ボリュームの作成 \(P. 27\)](#)
- [既存のボリュームの変更 \(P. 28\)](#)
- [既存のボリュームの削除 \(P. 28\)](#)
- [インスタンスへのボリュームの接続 \(P. 29\)](#)
- [ボリュームの切り離し \(P. 29\)](#)
- [ボリュームからのスナップショットの作成 \(P. 29\)](#)

ボリュームの作成

ボリュームは、インスタンスに接続して恒久的ストレージを有効にするブロック ストレージ デバイスです。

開始する前に

ボリュームのイメージをアップロードします。[第 2 章 \[Image Service のイメージの管理 \(P. 11\)\]](#) を参照してください。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[ボリューム] を選択します。

[ボリュームとスナップショット] ページに、現在構成されているボリュームのうち、現在のユーザーが使用できるボリュームが表示されます。

- 4 [ボリュームの作成] をクリックします。
- 5 ボリュームを作成します。

| オプション | 説明 |
|--------|----------------------------|
| ボリューム名 | 新しいボリュームの名前を入力します。 |
| 説明 | (オプション) 新しいボリュームの説明を入力します。 |

| オプション | 説明 |
|-------|------------------|
| タイプ | 空白のままにします。 |
| サイズ | ボリュームのサイズを入力します。 |

- 6 ボリュームのソースを指定します。

| オプション | 説明 |
|--------------|---|
| ソースなし、空ボリューム | 空ボリュームを作成します。空ボリュームには、ファイルシステムやパーティションテーブルは含まれません。 |
| スナップショット | スナップショットからボリュームを作成します。このオプションを選択した場合、[スナップショットをソースとして使用する] フィールドが表示されます。リストからスナップショットを選択します。スナップショットまたはボリュームが存在する場合のみ、ボリュームのソースとしてスナップショットまたはボリュームを使用するためのオプションが表示されます。 |
| イメージ | イメージからボリュームを作成するには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合、[イメージをソースとして使用する] フィールドが表示されます。リストからイメージを選択します。 |
| 可用性ゾーン | リストから可用性ゾーンを選択します。デフォルトでは、この値はクラウド プロバイダによって指定される可用性ゾーンに設定されます (us-west または apac-south など)。デフォルトを nova とすることもできます。 |
| ボリューム | 既存のボリュームからボリュームを作成します。このオプションを選択した場合、[ボリュームをソースとして使用する] フィールドが表示されます。リストからボリュームを選択できます。スナップショットまたはボリュームが存在する場合のみ、ボリュームのソースとしてスナップショットまたはボリュームを使用するためのオプションが表示されます。 |

- 7 ページの下部にある [ボリュームの作成] をクリックします。

[ボリュームとスナップショット] ページが再度表示され、テーブルに新しいボリュームが表示されます。

既存のボリュームの変更

既存のボリュームの名前および説明を変更できます。インスタンスを削除しても、接続されているボリュームとそれらのデータは破棄されません。

手順

- 1 [ボリューム] ページに移動し、変更するボリュームを特定します。
- 2 [アクション] 列で、[ボリュームを編集] をクリックします。
- 3 設定を変更し、[ボリュームを編集] をクリックします。

既存のボリュームの削除

インスタンスを削除しても、接続されたボリュームとそのデータは破棄されません。

手順

- 1 [ボリューム] ページに移動して、削除するボリュームを選択します。
- 2 削除するボリュームを選択します。
- 3 [ボリュームの削除] をクリックします。
- 4 プロンプトが表示されたら、削除を確認します。

削除したボリュームが [ボリューム] ページに表示されなくなります。

インスタンスへのボリュームの接続

1つ以上のボリュームを作成したら、インスタンスに接続できます。ボリュームは一度に1つのインスタンスに接続できます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトルバーのドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[ボリューム]を選択します。
[ボリュームとスナップショット]ページには、現在のユーザーが使用できるボリュームがリストされます。
- 4 インスタンスに追加するボリュームを選択し、[アクション]列で[詳細]-[接続の編集]を選択します。
- 5 [インスタンスに接続]ドロップダウンメニューから、ボリュームを接続するインスタンスを選択します。
- 6 [ボリュームの接続]をクリックします。

使用可能なボリュームのリストに新しいボリュームが表示されます。

ボリュームの切り離し

1つのインスタンスからボリュームを切り離して別のインスタンスに接続することができます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトルバーのドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[ボリューム]を選択します。
[ボリュームとスナップショット]ページには、現在のユーザーが使用できるボリュームがリストされます。
- 4 切り離すボリュームを選択し、[接続の編集]をクリックします。
- 5 [ボリュームの切り離し]をクリックします。
- 6 プロンプトで、操作を確認します。

これでボリュームが使用可能になり、そのボリュームを別のインスタンスに接続できます。

ボリュームからのスナップショットの作成

スナップショットを使用して、実行中のインスタンスから新しいイメージを作成できます。

開始する前に

スナップショットを取得する前に、インスタンスからボリュームを切り離します。接続されたボリュームからスナップショットを作成すると、破損したスナップショットが作成される可能性があります。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトルバーのドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[ボリューム]を選択します。
[ボリュームとスナップショット]ページに、現在構成されているボリュームのうち、現在のユーザーが使用できるボリュームが表示されます。

- 4 インスタンスに追加するボリュームを選択し、[アクション] 列で [その他] - [スナップショットの作成] を選択します。
- 5 スナップショット名および説明（任意）を入力します。
- 6 [ボリューム スナップショットの作成] をクリックします。

[ボリュームとスナップショット] ページが再度表示され、[ボリューム スナップショット] タブのテーブルに新しいスナップショットが表示されます。

オーケストレーションとスタックの操作

OpenStack Orchestration サービスを使用して、複数の複合クラウド アプリケーションを調整できます。このサービスでは、REST API による OpenStack Heat Orchestration Template (HOT) 形式と、CloudFormation と互換性がある Query API による Amazon Web Services (AWS) CloudFormation テンプレート形式をサポートしています。

テンプレートを使用してスタックを作成します。スタックにより、インスタンス、浮動 IP アドレス、ボリューム、セキュリティ グループ、およびユーザーを含むほとんどの OpenStack リソース タイプの自動作成が構成されます。

オーケストレーション テンプレートを使用することにより、アプリケーション開発者は、インフラストラクチャ、サービス、およびアプリケーションのデプロイを自動化するためのパラメータを定義できます。テンプレートは、スタックの作成に直接使用できる静的ファイルです。

テンプレートを環境ファイルと組み合わせたスタックを作成することもできます。環境ファイルには、テンプレートによって定義されるパラメータに対する固有の値セットが書き込まれています。環境ファイルをテンプレートと一緒に使用することにより、単一のテンプレートから数多くの固有スタックを作成できます。

テンプレートおよび環境ファイルの作成方法の詳細については、http://docs.openstack.org/developer/heat/template_guide/index.html で OpenStack のドキュメントを参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

- [新しいオーケストレーション スタックの開始 \(P. 31\)](#)
- [オーケストレーション スタックの変更 \(P. 32\)](#)
- [オーケストレーション スタックの削除 \(P. 33\)](#)

新しいオーケストレーション スタックの開始

オーケストレーション スタックを使用して、複数の複合クラウド アプリケーションの起動と管理ができます。新しいスタックを開始するには、テンプレートと環境ファイルを指定し、ユーザー認証情報、データベース アクセス設定、Linux ディストリビューションを含め、他の操作設定を定義します。

開始する前に

スタック用のテンプレートと環境ファイルが作成されており、使用可能になっていることを確認します。テンプレートと環境ファイルの作成方法については、OpenStack のドキュメント (http://docs.openstack.org/developer/heat/template_guide/index.html) を参照してください。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。

- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[オーケストレーション]-[スタック] を選択します。
[スタック] ページに、現在のユーザーが使用できるスタックが表示されます。
- 4 [スタックの起動] をクリックします。
- 5 新しいスタック用のテンプレートを選擇します。

| オプション | 説明 |
|------------------------|---|
| テンプレート ソース | URL、ファイル、または直接入力 of のいずれかから、テンプレート ソースを選択します。 |
| テンプレートの URL、ファイルまたはデータ | テンプレート ソースに何を選擇したかに応じて動的に変更します。URL を入力するか、ファイルの場所に移動するか、テンプレート テキストを貼り付けます。 |
| 環境ソース | URL、ファイル、または直接入力 of のいずれかから、環境ソースを選択します。 |
| 環境の URL、ファイルまたはデータ | 環境ソースに何を選擇したかに応じて動的に変更します。URL を入力するか、ファイルの場所に移動するか、テンプレート テキストを貼り付けます。 |

- 6 [次へ] をクリックします。
- 7 新しいスタックを構成します。

| オプション | 説明 |
|--------------------|--|
| スタック名 | スタックを識別するための名前。 |
| 作成タイムアウト (分) | スタックの起動がタイムアウトするまでの時間 (分)。 |
| 障害でロールバック | スタックの起動に失敗した場合に変更をロールバックするには、このチェックボックスを選択します。 |
| ユーザー "demo" のパスワード | スタック作成後のデフォルト ユーザーのパスワード。 |
| DBUsername | データベース ユーザーの名前。 |
| Linux ディストリビューション | スタックで使用する Linux ディストリビューション。 |
| DB root パスワード | データベースの root パスワード。 |
| キー名 | スタックにログインするためのキー ペア。 |
| DB 名 | データベースの名前。 |
| DB パスワード | データベースのパスワード。 |
| インスタンス タイプ | インスタンスのフレーバー。 |

- 8 [起動] をクリックして、スタックを作成します。
- 9 (オプション) [スタック] ページで、新しいスタックが表示されていることを確認します。
- 10 (オプション) スタックの詳細を表示するには、スタックをクリックします。

| 詳細 | 説明 |
|------|------------------|
| トポロジ | スタックのビジュアル トポロジ。 |
| 概要 | スタックのパラメータおよび詳細。 |
| リソース | スタックで使用するリソース。 |
| イベント | スタックに関連するイベント。 |

オーケストレーション スタックの変更

テンプレート ファイル、環境ファイル、またはスタック パラメータを更新することで、スタックを変更できます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。

- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[オーケストレーション]-[スタック] を選択します。
[スタック] ページに、現在のユーザーが使用できるスタックが表示されます。
- 4 更新するスタックを選択します。
- 5 [スタック テンプレートの変更] をクリックします。
- 6 (オプション) [テンプレートの選択] ダイアログ ボックスで、テンプレートまたは環境ファイルの選択を変更します。
- 7 [次へ] をクリックします。
- 8 (オプション) [スタック パラメータの更新] ダイアログ ボックスで、パラメータの値を変更します。
- 9 [更新] をクリックします。
- 10 (オプション) [スタック] ページで、スタック構成への変更が適用されていることを確認します。

オーケストレーション スタックの削除

スタックを削除すると、そのスタックで生成されたリソースも削除されます。

手順

- 1 VMware Integrated OpenStack ダッシュボードにログインします。
- 2 タイトル バーのドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- 3 [プロジェクト]-[コンピューティング]-[オーケストレーション]-[スタック] を選択します。
[スタック] ページに、現在のユーザーが使用できるスタックが表示されます。
- 4 削除するスタックを選択し、[スタックの削除] をクリックします。
- 5 プロンプトで、操作を確認します。
- 6 (オプション) [スタック] ページで、削除したスタックが表示されていないことを確認します。

インデックス

あ

アクセス、セキュリティの構成 15

い

イメージ

CLI を使用したアップロード 12

管理 11

削除中 13

設定の変更 13

ダッシュボードを使用したアップロード 11

インスタンス

SSH による接続 25

イメージからの起動 23

使用状況の追跡 26

操作 23

お

オーケストレーション

スタック 31

スタックの開始 31

スタックの更新 32

スタックの削除 33

き

キー ペア

インポート 18

概要 18

追加 18

こ

更新情報 7

す

スタック

オーケストレーション 31

起動 31

削除中 33

変更 32

スナップショット

インスタンスからの作成 26

ボリュームからの作成 29

スナップショットからの起動 24

せ

セキュリティ

概要 15

構成 15

セキュリティ グループ

CIDR またはセキュリティ グループ 16

ICMP アクセス 17

SSH アクセス 17

概要 15

作成 16

変更 16

た

ダッシュボード、ログイン 9

と

読者 5

ね

ネットワーク

作成 21

操作 21

ルータ 21

ふ

浮動 IP 19

ほ

ボリューム

インスタンスからの切り離し 29

インスタンスへの接続 29

概要 27

削除中 28

追加 27

変更 28

編集 27

る

ルータ

作成 22

操作 21

わ

割り当て 19

