

Installations- und Konfigurationshandbuch für Windows und Linux

vCenter Operations Manager 5.6

Dieses Dokument unterstützt die aufgeführten Produktversionen sowie alle folgenden Versionen, bis das Dokument durch eine neue Auflage ersetzt wird. Die neuesten Versionen dieses Dokuments finden Sie unter <http://www.vmware.com/de/support/pubs>.

DE-000820-00

vmware[®]

Die neueste technische Dokumentation finden Sie auf der VMware-Website unter:

<http://www.vmware.com/de/support/>

Auf der VMware-Website finden Sie auch die aktuellen Produkt-Updates.

Falls Sie Anmerkungen zu dieser Dokumentation haben, senden Sie Ihre Kommentare und Vorschläge an:

docfeedback@vmware.com

Copyright © 2012 VMware, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch Urheberrechtsgesetze, internationale Verträge und mindestens eines der unter <http://www.vmware.com/go/patents-de> aufgeführten Patente geschützt.

VMware ist eine eingetragene Marke oder Marke der VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Bezeichnungen und Namen sind unter Umständen markenrechtlich geschützt.

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware Global, Inc.
Zweigniederlassung Deutschland
Freisinger Str. 3
85716 Unterschleißheim/Lohhof
Germany
Tel.: +49 (0) 89 3706 17000
Fax: +49 (0) 89 3706 17333
www.vmware.com/de

Inhalt

vCenter Operations Manager-Installationshandbuch	5
Vor der Installation von vCenter Operations Manager	5
Systemanforderungen	6
Checkliste für die Installation und Konfiguration	8
Vorbereiten der vCenter Operations Manager -Datenbank	9
Installieren von vCenter Operations Manager	11
Validieren der vCenter Operations Manager-Installation	20
Verwalten von Programmgruppen	21
Installieren eines vCenter Operations Manager-Collectors	22
Installieren eines vCenter Operations Manager-Adapters	23
Installieren des Analyseprozessors	24
Index	27

vCenter Operations Manager- Installationshandbuch

Das *vCenter Operations Manager-Installations und Konfigurationshandbuch* enthält Informationen zur Installation und zum Upgrade von VMware® vCenter Operations Manager auf Window- oder Linux-Betriebssystemen.

Zielgruppe

Dieses Handbuch ist für alle gedacht, die vCenter Operations Manager installieren möchten.

Vor der Installation von vCenter Operations Manager

Dieser Abschnitt besteht aus einer Einführung in die Installation des vCenter Operations Manager-Servers.

Überblick

Die Installation von vCenter Operations Manager besteht aus zwei Vorgängen:

- 1 Vorbereiten einer Datenbank entweder in SQL Server oder Oracle, in der die vCenter Operations Manager-Daten gespeichert werden sollen.
- 2 Installation der vCenter Operations Manager-Software.

vCenter Operations Manager wurde als eine Enterprise-Lösung entwickelt, deshalb ist die Planung und Vorbereitung Ihrer Umgebung eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Bereitstellung. Sie sollten mehrere Faktoren bei der Planung Ihrer vCenter Operations Manager-Umgebung berücksichtigen:

- Größe und Beschaffenheit der Umgebung – in der vCenter Operations Manager-Architektur muss berücksichtigt werden, wie groß die Umgebung ist, einschließlich der Anzahl der Anwendungen, Datenquellen, Ressourcen und Metriken, der Verteilung der physischen Umgebung (Anzahl der Datacenter) sowie der Anzahl der Benutzer.
- Komplexität der Umgebung – welche speziellen Anforderungen an die Architektur und das Service-Level erfüllt werden müssen, einschließlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Zugriffsfähigkeit.

Architektur

Die Architektur von vCenter Operations Manager ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität bei der Bereitstellung.

vCenter Operations Manager ist eine Java-basierte Anwendung mit vier gegenseitig abhängigen Komponenten:

- vCenter Operations Manager-Server – Hostet die Benutzeroberfläche und koordiniert die Funktionen der Software, einschließlich der Steuerung der Kommunikation zwischen den anderen Komponenten.

- vCenter Operations Manager-Analyse – Erhält Metriken, die von überwachten Ressourcen erfasst wurden, analysiert die Daten und erstellt statistische Modelle zum Erkennen abnormalen Verhaltens. Dazu gehört der Prozessor für dynamische Schwellenwerte, der separat installiert werden kann, um die Verarbeitungslast zu verteilen, wie in „[Installieren des Analyseprozessors](#)“, auf Seite 24 beschrieben.
- vCenter Operations Manager-Collector – Agiert als Gateway zwischen vCenter Operations Manager und den Adaptern, die zum Erfassen von Daten aus der Datenerfassungsumgebung verwendet werden. Er wird standardmäßig als Teil des primären Servers installiert, kann aber auch als eigenständige Komponente verteilt werden. Sie können mindestens einen Remote-Collector installieren, um Firewalls zu navigieren, die Bandbreite innerhalb des Datacenters freizugeben und die Last auf dem vCenter Operations Manager-Server zu reduzieren. Sie können den Collector auf einem gemeinsam genutzten Server installieren.
- vCenter Operations Manager-Messaging – Der Nachrichtenbus (ActiveMQ) versendet Metrikinformationen zwischen vCenter Operations Manager-Komponenten.

vCenter Operations Manager verwendet zwei Datenspeicherlösungen. Eine relationale Datenbank (Oracle oder Microsoft SQL Server) speichert Konfigurations- und Zustandsdaten. Ein proprietäres, hochleistungsfähiges, dateisystembasiertes Repository (FSDB) speichert die erfassten rohen Metrikdaten.

Anhand des Installationskripts werden alle vCenter Operations Manager-Komponenten – Server (einschließlich Messaging), Collector und Analyse – in derselben Ordnerstruktur installiert. Zudem werden mehrere vCenter Operations Manager-Systemtools installiert.

Systemanforderungen

vCenter Operations Manager stellt bestimmte Anforderungen an Hard- und Software.

Betriebssystemanforderungen

Sie müssen vCenter Operations Manager auf einem unterstützten Betriebssystem installieren.

vCenter Operations Manager ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel.

Tabelle 1. Betriebssysteme

Betriebssystem	Version	Service-Pack
Windows Server 2000	64 Bit	SP2 oder höher
Windows Server 2008	64 Bit	Nicht verfügbar
Red Hat Enterprise Linux	64 Bit	Nicht verfügbar

Hardwareanforderungen

Sie müssen vCenter Operations Manager Server auf einer 64-Bit-Maschine installieren, die bestimmten Hardwareanforderungen entspricht.

Tabelle 2. Hardwareanforderungen

Hardwarekomponente	Eine Million Metriken	Zwei Millionen Metriken	Sechs Millionen Metriken
CPU	4-CPU	8-CPU	32-CPU
Arbeitsspeicher	14 GB	28 GB	72 GB

Tabelle 2. Hardwareanforderungen (Fortsetzung)

Hardwarekomponente	Eine Million Metriken	Zwei Millionen Metriken	Sechs Millionen Metriken
Festplattenspeicher	1,5 TB Dateisystemdatenbank: 1,5 TB Datenbank: 100 GB	3 TB Dateisystemdatenbank: 2,8 TB Datenbank: 200 GB	8,8 TB Dateisystemdatenbank: 8,4 TB Datenbank: 400 GB
Festplatten-E/A für Analyse-VM	2.000 IOPS	4.000 IOPS	12.000 IOPS

Datenbankserveranforderungen für vCenter Operations Manager

vCenter Operations Manager benötigt zum Speichern von Daten eine SQL- oder Oracle-Datenbank. Der Datenbankserver sollte für die vCenter Operations Manager-Datenbank dediziert sein. Die Datenbank muss für den vCenter Operations Manager-Serverhost konfiguriert und verfügbar sein.

vCenter Operations Manager unterstützt die folgenden Datenbankserver und -versionen.

- Oracle 10g Release 2
- Oracle 11g Release 2
- Microsoft SQL Server 2005 SP2 oder höher
- Microsoft SQL Server 2008

HINWEIS Microsoft SQL Server wird nur auf Windows-Hosts unterstützt.

Der Computer, auf dem sich der Datenbankserver befindet, muss die Mindest-Hardwareanforderungen erfüllen.

HINWEIS Sie können die integrierte Windows-Authentifizierung nicht mit Microsoft SQL Server verwenden. Der JDBC-Treiber unterstützt die Verwendung der integrierten Authentifizierung des Typs 2 auf Windows-Betriebssystemen über die Verbindungszeichenfolgen-Eigenschaft `integratedSecurity`. Kopieren Sie zum Verwenden der integrierten Authentifizierung die Datei `sqljdbc_auth.dll` in den Ordner `%ALIVE_BASE%/common/bin`.

- 2 GB RAM
- Zwei 32-Bit-CPU, P4 2 GHz oder schneller

Für Systeme, die mehr als eine Million Metriken erfassen, sollte der Datenbankserver über 8 GB RAM und zwei 64-Bit CPUs verfügen.

Die Ping-Zeit zwischen dem Datenbankserver-Host und dem vCenter Operations Manager-Serverhost sollte weniger als eine Millisekunde betragen.

Anforderungen an Hardware und Software für Clientsysteme

Stellen Sie sicher, dass Ihr System den vCenter Operations Manager-Client unterstützt.

Tabelle 3. Hardware- und Softwareanforderungen an das Clientsystem

Komponente	Anforderung
RAM	Mindestens 2 GB
Browser	<ul style="list-style-type: none"> ■ Internet Explorer 7.x, 8.x oder 9 ■ Mozilla Firefox 16.x JavaScript muss aktiviert sein. Popup-Blocker müssen entweder entfernt oder deaktiviert sein.
PDF-Viewer	Adobe Reader oder ein vergleichbarer PDF-Viewer zum Anzeigen von Berichten.

Checkliste für die Installation und Konfiguration

Verwenden Sie diese Checkliste, um den Fortschritt der eigenständigen vCenter Operations Manager-Installation und -Konfiguration sowie von Änderungen zu verfolgen, die Sie an den Einstellungen für die Standardkonfiguration vornehmen.

HINWEIS Das Ändern der Konfigurationseinstellungen wird in diesem Handbuch nicht behandelt. Kontaktieren Sie Ihren VMware-Vertreter, um die korrekten Einstellungen für Ihre Installation zu ermitteln.

Tabelle 4. Installations-Checkliste

Aktionselement	Anmerkungen
[Installationsvorbereitung]	
Schaffen Sie Hardware auf Basis der Größenprognose an.	
Laden Sie die Software herunter.	
[Datenbank vorbereiten]	
Für SQL Server:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Installieren Sie SQL Server. ■ Erstellen Sie ein Windows- oder SQL-Authentifizierungskonto mit ausreichend Rechten zum Erstellen einer neuen Datenbank. 	
Für Oracle:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Installieren Sie Oracle. ■ Installieren und konfigurieren Sie das SQLPlus-Tool. ■ Erstellen Sie einen Benutzer mit ausreichend Oracle-Rechten zum Erstellen eines Tablespace und Benutzerschemas. 	
[Vorbereiten der Hardware]	
Bestätigen Sie den externen Portzugriff auf den vCenter Operations Manager-Server und den Datenbankserver. Zu den Standard-Serverports gehören:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Remote-Collector: 80, 1100, 61616 ■ Extern: 1433, 1521 	
Bestätigen Sie, dass die folgenden Ports auf dem vCenter Operations Manager-Server reserviert sind: 1099, 1100, 1199, 1201, 1202, 1203, 61616	

Tabelle 4. Installations-Checkliste (Fortsetzung)

Aktionselement	Anmerkungen
Bestätigen Sie, dass die Antwortzeit zwischen dem vCenter Operations Manager-Server und dem Datenbankserver mehr als 1 Millisekunde beträgt.	
[Installation]	
Installieren und konfigurieren Sie den primären vCenter Operations Manager-Server.	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Testen der vCenter Operations Manager-Datenbank-konfiguration ■ Validieren des Stammverzeichnisses der Dateisystem-datenbank ■ Bevor Sie den Konfigurationsassistenten beenden, verschieben Sie alle nicht verwendeten Adapter (z. B. Hyperic, ITM, SCOM) in das Plug-Ins-Verzeichnis. 	
(Optional) Installieren und konfigurieren Sie einen sekundären Server unter Verwendung der Sicherungsoption.	
(Optional) Installieren und konfigurieren Sie jeden Remote-Collector.	

Vorbereiten der vCenter Operations Manager -Datenbank

Bevor Sie vCenter Operations Manager installieren können, müssen Sie entweder in Microsoft SQL Server oder in Oracle eine Datenbank erstellen, in der die vCenter Operations Manager-Daten gespeichert werden sollen.

Vorbereiten einer SQL-Datenbank auf einem Windows-Host

Bereiten Sie eine SQL-Datenbank für vCenter Operations Manager vor, indem Sie SQL-Skripts ausführen. Die SQL-Skripts sind im Installationspaket von vCenter Operations Manager enthalten.

Voraussetzungen

- Machen Sie sich mit den Anforderungen des Datenbankservers für vCenter Operations Manager vertraut. Siehe „[Datenbankserveranforderungen für vCenter Operations Manager](#)“, auf Seite 7.
- Installieren Sie SQL Server.
- Erstellen Sie ein Windows-Authentifizierungskonto oder ein SQL-Authentifizierungskonto mit genügend Rechten, um eine neue Datenbank und einen neuen SQL-Benutzer zu erstellen.
- Besorgen Sie sich das vCenter Operations Manager-Installationspaket.
- Extrahieren Sie die .zip-Datei, die die SQL-Skripte enthält: `vcops-db-scripts-sqlserver-<build number>.zip`.

Vorgehensweise

- 1 Wenn Sie die Windows-Authentifizierung für SQL Server verwenden, melden Sie sich als ein Benutzer mit ausreichend Rechten an, um eine Datenbank zu erstellen.
- 2 Erstellen Sie eine Datenbank in der Microsoft SQL Server-Instanz.
- 3 Stellen Sie in SQL Server Management Studio eine Verbindung zur neuen Datenbank her und führen Sie das `vcops_sqlserver_10.sql`-Skript aus der extrahierten .zip-Datei aus.

- 4 Alternativ dazu können Sie das Befehlszeilentoolsqlcmd zum Ausführen des Skripts vcops_sqlserver_10.sql verwenden:

```
sqlcmd -S <databaseServer> -i vcops_sqlserver_10.sql -U <databaseUsername> -P <databasePassword> -d <databaseName>
```

Um das Skript auszuführen, müssen Sie die Microsoft SQL Server 2008 R2-Befehlszeilenprogramm und abhängigen Pakete von der Microsoft-Website herunterunterladen:

<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16978>.

Weiter

Installieren Sie den vCenter Operations Manager-Server. Siehe „[Installieren von vCenter Operations Manager unter Windows](#)“, auf Seite 11.

Vorbereiten einer Oracle-Datenbank auf einem Windows-Host

Wenn sich die Oracle-Datenbank auf einem Windows-Host befindet, können Sie eine Batch-Datei ausführen, um die Datenbank vorzubereiten, in der die vCenter Operations Manager-Daten gespeichert werden sollen. Die Batch-Datei ist im Installationspaket von vCenter Operations Manager enthalten.

Die Batch-Datei erstellt einen Oracle-Tablespace mit einer Größe von 500 MB und der Bezeichnung vcops10_TS, ein Oracle-Schema mit der Bezeichnung vcops, Datenbankobjekte für vCenter Operations Manager (einschließlich Tabellen, Indizes und Sequenzen) und einen Auslöser, der dazu führt, dass bei der Datenbank die Groß-/Kleinschreibung nicht unterschieden wird. Damit Sie die Konfiguration genauer kontrollieren können, können Sie diese Vorgänge manuell ausführen. Anweisungen zum manuellen Konfigurationsvorgang finden Sie in der Datei `Readme.txt` im Installationsverzeichnis von vCenter Operations Manager.

Voraussetzungen

- Machen Sie sich mit den Anforderungen an den Datenbankserver vertraut. Siehe „[Datenbankserveranforderungen für vCenter Operations Manager](#)“, auf Seite 7.
- Installieren Sie Oracle.
- Installieren und konfigurieren Sie das SQLPlus-Tool.
- Erstellen Sie einen Benutzer, der über genügend Oracle-Rechte verfügt, um einen Tablespace und Benutzerschemas anzulegen.
- Entscheiden Sie, wo Sie den Tablespace auf der Festplatte anlegen möchten.
- Besorgen Sie sich das vCenter Operations Manager-Installationspaket.

Vorgehensweise

- 1 Fügen Sie in der Datei `tnsnames.ora` einen Verbindungsnamen hinzu, den der vCenter Operations Manager-Server zum Herstellen einer Verbindung mit dem Oracle-Server verwendet.

- 2 Extrahieren Sie die Dateien aus `vcops.oracle.zip` in ein beliebiges verfügbares Verzeichnis.

`vcops.oracle.zip` befindet sich im selben Ordner wie die ausführbaren Dateien von vCenter Operations Manager.

- 3 Führen Sie `setup.bat` aus.

Beispiel: **setup.bat *Verbindung Benutzer Kennwort***

Verbindung ist der Verbindungsname, der in `tnsnames.ora` definiert ist. Der Benutzer, den Sie mit *Benutzer* und *Kennwort* festlegen, muss über die Berechtigung verfügen, sich als SYSDBA bei der Oracle-Datenbank anzumelden.

- 4 Überprüfen Sie, ob der Tablespace und das Benutzerschema ordnungsgemäß erstellt wurden.

Weiter

Installieren Sie den vCenter Operations Manager-Server. Siehe „[Installieren von vCenter Operations Manager unter Windows](#)“, auf Seite 11.

Installieren von vCenter Operations Manager

Sie können die vCenter Operations Manager-Software auf einer unterstützten Version von Windows oder Linux installieren. Es gibt verschiedene Verfahren für Windows, Linux im GUI-Modus und Linux im Konsolemodus.

Installieren von vCenter Operations Manager unter Windows

Installieren Sie vCenter Operations Manager auf einer unterstützten Windows-Version.

Voraussetzungen

- VMware empfiehlt die Verwendung eines Administratorbenutzernamens.
- Sie müssen als Benutzer mit den entsprechenden Rechten zum Erstellen von Diensten angemeldet sein.
- Wenn Sie SQL Server mit der Windows-Authentifizierung verwenden, müssen Sie ebenfalls Datenbanken erstellen und ändern können.

Vorgehensweise

- 1 Melden Sie sich bei der Hostmaschine an und navigieren Sie zu dem Ordner, der die ausführbaren vCenter Operations Manager-Dateien enthält.
- 2 Führen Sie die Datei `VMware-vcops-5.0.exe` aus. Die erste Seite des vCenter Operations Manager-Installationsassistenten wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf **[Weiter]**.
- 4 Lesen Sie die gesamte Patentvereinbarung durch. Klicken Sie auf **[Weiter]**.
- 5 Lesen Sie die gesamte Lizenzvereinbarung durch. Wählen Sie „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung“ und klicken Sie auf **[Weiter.]**
- 6 Klicken Sie auf der Seite „Installationsatz wählen“ auf das Symbol neben der Option für eine vollständige Installation und dann auf **[Weiter.]**

Dadurch werden alle vCenter Operations Manager-Komponenten installiert. Wenn Sie versuchen, vCenter Operations Manager auf einem 32-Bit-System zu installieren, ist die vollständige Installation keine Option. Sie können nur einen vCenter Operations Manager-Remote-Collector oder den separaten Analyseprozessor auf einem 32-Bit-System installieren.

HINWEIS Die Collector-Option installiert lediglich den vCenter Operations Manager-Collector auf einem Remoteserver, um die Leistung und Zugriffsfähigkeit zu verbessern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[Installieren eines vCenter Operations Manager-Collectors](#)“, auf Seite 22.

- 7 Klicken Sie auf der Seite „Installationsordner wählen“ auf **[OK]**, um den Standardinstallationsordner zu akzeptieren, oder auf „Durchsuchen“, um den gewünschten Installationsordner auszuwählen. Der Standardinstallationsordner lautet `\vmware\vcenter-operations` und befindet sich unter dem Standardordner Ihres Systems für Programminstallationen. Es wird empfohlen, den Standardwert zu übernehmen. Klicken Sie auf **[Weiter]**.
- 8 Die Seite „Installationsvorbereitung - Übersicht“ listet die Komponenten auf, die installiert werden sollen. Klicken Sie auf **[Installieren]**, um mit der Installation zu beginnen. Wenn dieser Teil des Vorgangs beendet ist (dies kann einige Minuten dauern), wird die Seite „Konfigurationsmodus“ angezeigt.

- 9 Wählen Sie auf der Seite „Konfigurationsmodus“ die Option **[Basis]** oder **[Erweitert]** . Verwenden Sie die erweiterte Konfiguration nur dann, wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft:
 - Die Kommunikation zwischen einem vCenter Operations Manager-Remote-Collector und dem vCenter Operations Manager-Server verläuft über eine Firewall oder HTTP-Proxy.
 - vCenter Operations Manager überwacht mehr als 100.000 Ressourcen.
 - Die Replizierung zwischen dem primären vCenter Operations Manager-Server und einem Sicherungsserver ist aktiviert.
 - Aus Sicherheitsgründen sollten für die vCenter Operations Manager-Komponenten keine Standardkennwörter und -ports verwendet werden.
- 10 Wählen Sie auf der Seite „Vollständige Konfiguration“ unter „Serverkonfiguration“ die Option **[Primär]** oder **[Sicherung]** .
- 11 Wählen Sie im Feld „Datenbanktyp“ **[SQL]** oder **[Oracle]** . Die der ausgewählten Datenbank entsprechenden Felder werden auf der Seite angezeigt.

Für eine Oracle-Datenbank werden die Felder „Datenbankname“ und „Instanzname“ nicht angezeigt und es wird ein SID-Feld hinzugefügt.
- 12 Wenn Sie eine Oracle-Datenbank verwenden, geben Sie den Systembezeichner in das SID-Feld ein.
- 13 Geben Sie in das Feld „Datenbankhost“ die IP-Adresse des Datenbankservers ein.
- 14 Lassen Sie im Feld „Datenbankport“ den Standardeintrag (1433 für SQL Server oder 1521 für Oracle) unverändert, es sei denn, Sie haben die Datenbank unter Verwendung einer anderen Portnummer installiert.
- 15 Wenn Sie eine SQL Server-Datenbank verwenden, geben Sie den Namen der vCenter Operations Manager-Datenbank in das Feld „Datenbankname“ ein.
- 16 Wenn Sie eine SQL Server-Datenbank verwenden, geben Sie den Namen der vCenter Operations Manager-Datenbank in das Feld „Datenbankname“ ein.
- 17 Wählen Sie in den Feldern „Authentifizierung“, „Benutzername“ und „Kennwort“ den zu verwendenden Authentifizierungstyp (nur für SQL Server-Datenbank) aus und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für einen Benutzer ein, der Lese- und Schreibberechtigung für die SQL Server-Datenbank oder das Oracle-Schema besitzt.

vCenter Operations Manager benötigt ein Benutzerkonto mit Anmeldedaten für die SQL-Authentifizierung, um eine Verbindung mit der Datenbank herzustellen. Wenn Sie die Windows-Authentifizierung mit SQL Server verwenden möchten, müssen nach Abschluss der Installation zusätzliche Schritte durchgeführt werden.
- 18 Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Testen]** , um die Verbindung zur Datenbank zu testen. Wenn der Test fehlschlägt, überprüfen Sie die Einträge, nehmen Sie alle erforderlichen Korrekturen vor und versuchen Sie es erneut.
- 19 Wählen Sie in der vCenter Operations-Serverkonfiguration **[HTTP]** oder **[HTTPS]** . Dadurch wird das Protokoll festgelegt, das für Clientverbindungen zum vCenter Operations Manager-Server verwendet werden soll.

vCenter Operations Manager sendet E-Mail-Warnnachrichten mit Hyperlinks an den vCenter Operations Manager-Server, um Administratoren mehr Informationen über die Warnung zur Verfügung zu stellen. Wenn Offsite-Administratoren in der Lage sein sollen, diese Links zu verwenden, müssen Sie eine öffentliche IP-Adresse für den vCenter Operations Manager-Server eingeben. Sie sollten den Hostnamen nicht auf localhost festlegen.

- 20 Wenn Sie Adapter haben möchten, die die HTTP-Post-Methode für die Web-Authentifizierung verwenden, aktivieren Sie das Feld für die HTTP-Post-Adapter-Web-Authentifizierung. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ist nur ein vCenter Operations Manager-Benutzer mit administrativen Zugriffsrechten in der Lage, Daten an vCenter Operations Manager zu übertragen.
- 21 Das Feld „vCenter Operations Server-Port“ zeigt die standardmäßige Portnummer für das ausgewählte Protokoll an. Wenn Sie diesen Port ändern müssen, geben Sie die gewünschte Portnummer ein.
- 22 Um Internetverbindungen zum vCenter Operations Manager-Server zu aktivieren, geben Sie den Servernamen bzw. die öffentliche IP-Adresse für den Server in das Feld „vCenter Operations-Serverhost“ ein. (Das Installationsprogramm versucht, den Hostnamen oder die IP-Adresse des Servers zu erkennen und als Standard einzutragen.) Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sind Benutzer nicht in der Lage, eine Verbindung von außerhalb des lokalen Netzwerks herzustellen.
- 23 Geben Sie in das Feld „FSDB-Stammverzeichnis (Dateisystemdatenbank)“ den Pfad zu dem Verzeichnis ein, in das vCenter Operations Manager die erfassten Metriken speichern soll. Sie können bis zu acht Speicherorte zum Verteilen der Laufwerks-E/A-Nutzung eingeben. Trennen Sie bei Angabe von mehr als einem Speicherort die einzelnen Speicherorte durch Semikolons. Sie sollten sich für eine optimale Leistung nicht auf demselben Laufwerk befinden, auf dem die vCenter Operations Manager-Software installiert ist.
- 24 Geben Sie in den Feldern „SMTP-Host“ und „SMTP-Port“ den Hostnamen oder die IP-Adresse und die Portnummer für den SMTP-Server ein, den vCenter Operations Manager zum Senden der E-Mail-Nachrichten verwenden soll.
- 25 Geben Sie unter „Empfänger“ eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Wenn Sie mehrere Adressen eingeben, trennen Sie sie durch Kommas. Wenn ein vCenter Operations Manager-Dienst ausfällt oder Probleme damit auftreten, wird eine E-Mail an jeden Empfänger gesendet.
- 26 Klicken Sie, falls gewünscht, auf die Schaltfläche **[Testen]**, um die E-Mail-Konfiguration zu testen. Damit werden die Einstellungen für den SMTP-Host und -Port überprüft und es wird versucht, eine E-Mail-Nachricht an die eingegebenen Empfänger zu senden. Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt, wenn einer der Tests fehlschlägt. Allerdings wird nicht sichergestellt, dass die als Empfänger eingegebenen E-Mail-Adressen tatsächlich existieren, da das Senden einer Nachricht an eine nicht vorhandene Adresse nicht sofort fehlschlägt.
- 27 Klicken Sie auf **[Beenden]**, um die Installation abzuschließen. Die Seite „Installation abgeschlossen“ wird angezeigt.
- 28 Klicken Sie auf der Seite „Installation abgeschlossen“ auf **[Fertig.]**
- 29 Wenn der Serverhost über zwei IP-Adressen verfügt:
 - Wählen Sie **[Nein]** und klicken Sie auf **[Fertig]**.
 - Öffnen Sie die Datei `vcenter-ops\user\conf\collector\wrapper.conf`.
 - Fügen Sie diese Zeile zur Datei hinzu:


```
wrapper.java.additional.9=-Djava.rmi.server.hostname=IP-Adresse/Name, wobei „IP-Adresse/Name“ die IP-Adresse bzw. der Hostname ist, die bzw. der für den Collector verwendet werden soll.
```
 - Speichern Sie Ihre Änderung und schließen Sie die Datei.
 - Starten Sie das System neu.

Die vCenter Operations Manager-Installation ist abgeschlossen.

Installieren von vCenter Operations Manager auf Linux - GUI-Modus

Installieren Sie vCenter Operations Manager auf einer unterstützten Linux-Version.

Wenn bereits eine vorherige Version von vCenter Operations Manager auf dem Linux-Host installiert ist, müssen Sie deren Prozesse beenden, bevor Sie vCenter Operations Manager installieren können. Sie können dies anhand der Datei „vcenter-ops/vcops.sh“ vornehmen. Führen Sie das Skript mit dem Parameter „stop“ aus:

```
vcops.sh stop
```

Verwenden Sie zum Überprüfen, ob alle Dienste beendet wurden, den Parameter „status“:

```
vcops.sh status
```

Voraussetzungen

- Das Linux-Benutzerkonto zum Installieren von vCenter Operations Manager muss über Rechte auf Root-Ebene verfügen. Wenn Sie die Installation mit einem Nicht-Root-Konto durchführen müssen, kontaktieren Sie die VMware Professional Services.
- X Windows System Version 11 (X11) muss auf dem Linux-Server ausgeführt werden.
- Sie müssen über einen Standard-Terminalemulator für X Windows System verfügen.

Vorgehensweise

- 1 Laden Sie im Binärmodus „vcops.bin“ auf den Linux-Zielhost hoch.
- 2 Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Datei vcops.bin enthält.
- 3 Ändern Sie die Berechtigung für diese Datei, damit sie ausgeführt werden kann:


```
chmod +x vcops.bin
```
- 4 Führen Sie von innerhalb eines Standard-Terminalemulators für X Windows das Programm vcops.bin aus.

Die erste Seite des vCenter Operations Manager-Installationsassistenten wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **[Weiter]**.
- 6 Lesen Sie die gesamte Patentvereinbarung durch. Klicken Sie auf **[Weiter]**.
- 7 Lesen Sie die gesamte Lizenzvereinbarung durch. Wählen Sie **[Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung]** und klicken Sie auf **[Weiter.]**
- 8 Klicken Sie auf der Seite „Installationsatz wählen“ auf das Symbol neben der Option für eine vollständige Installation und dann auf **[Weiter.]**

Dadurch werden alle vCenter Operations Manager-Komponenten installiert. Wenn Sie versuchen, vCenter Operations Manager auf einem 32-Bit-System zu installieren, ist die vollständige Installation keine Option. Sie können nur einen vCenter Operations Manager-Remote-Collector oder den separaten Analyseprozessor auf einem 32-Bit-System installieren.

HINWEIS Die Collector-Option installiert lediglich den vCenter Operations Manager-Collector auf einem Remoteserver, um die Leistung und Zugriffsfähigkeit zu verbessern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Installieren eines vCenter Operations Manager-Collectors“](#), auf Seite 22.

- 9 Klicken Sie auf der Seite „Installationsordner wählen“ auf **[OK]**, um den Standardinstallationsordner zu akzeptieren, oder auf **[Durchsuchen]**, um den gewünschten Installationsordner auszuwählen. Der Standardinstallationsordner lautet /root/vmware/vcenter-operations. Es wird empfohlen, den Standardwert zu übernehmen. Klicken Sie auf **[Weiter]**.
- 10 Die Seite „Installationsvorbereitung - Übersicht“ listet die Komponenten auf, die installiert werden sollen. Klicken Sie auf **[Installieren]**, um mit der Installation zu beginnen. Wenn dieser Teil des Vorgangs beendet ist (dies kann einige Minuten dauern), wird die Seite „Konfigurationsmodus“ angezeigt.

- 11 Wählen Sie auf der Seite „Konfigurationsmodus“ die Option **[Basis]** oder **[Erweitert]** . Verwenden Sie die erweiterte Konfiguration nur dann, wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft:
 - Die Kommunikation zwischen einem vCenter Operations Manager-Remote-Collector und dem vCenter Operations Manager-Server verläuft über eine Firewall oder HTTP-Proxy.
 - vCenter Operations Manager überwacht mehr als 100.000 Ressourcen.
 - Die Replizierung zwischen dem primären vCenter Operations Manager-Server und einem Sicherungsserver ist aktiviert.
 - Aus Sicherheitsgründen sollten für die vCenter Operations Manager-Komponenten keine Standardkennwörter und -ports verwendet werden.
- 12 Wählen Sie auf der Seite „Vollständige Konfiguration“ unter „Serverkonfiguration“ die Option **[Primär]** oder **[Sicherheit]** .
- 13 Wählen Sie im Feld „Datenbanktyp“ **[SQL]** oder **[Oracle]** . Die der ausgewählten Datenbank entsprechenden Felder werden auf der Seite angezeigt.

Für eine Oracle-Datenbank werden die Felder „Datenbankname“ und „Instanzname“ nicht angezeigt und es wird ein SID-Feld hinzugefügt.
- 14 Wenn Sie eine Oracle-Datenbank verwenden, geben Sie den Systembezeichner in das SID-Feld ein.
- 15 Geben Sie in das Feld „Datenbankhost“ die IP-Adresse des Datenbankservers ein.
- 16 Lassen Sie im Feld „Datenbankport“ den Standardeintrag (1433 für SQL Server oder 1521 für Oracle) unverändert, es sei denn, Sie haben die Datenbank unter Verwendung einer anderen Portnummer installiert.
- 17 Wenn Sie eine SQL Server-Datenbank verwenden, geben Sie den Namen der vCenter Operations Manager-Datenbank in das Feld „Datenbankname“ ein.
- 18 Wählen Sie in den Feldern „Authentifizierung“, „Benutzername“ und „Kennwort“ den zu verwendenden Authentifizierungstyp (nur für SQL Server-Datenbank) aus und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für einen Benutzer ein, der Lese- und Schreibberechtigung für die SQL Server-Datenbank oder das Oracle-Schema besitzt.

vCenter Operations Manager benötigt ein Benutzerkonto mit Anmeldedaten für die SQL-Authentifizierung, um eine Verbindung mit der Datenbank herzustellen. Wenn Sie die Windows-Authentifizierung mit SQL Server verwenden möchten, müssen nach Abschluss der Installation zusätzliche Schritte durchgeführt werden.
- 19 Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Testen]** , um die Verbindung zur Datenbank zu testen. Wenn der Test fehlschlägt, überprüfen Sie die Einträge, nehmen Sie alle erforderlichen Korrekturen vor und versuchen Sie es erneut.
- 20 Wählen Sie in der vCenter Operations-Serverkonfiguration **[HTTP]** oder **[HTTPS]** . Dadurch wird das Protokoll festgelegt, das für Clientverbindungen zum vCenter Operations Manager-Server verwendet werden soll.

vCenter Operations Manager sendet E-Mail-Warnnachrichten mit Hyperlinks an den vCenter Operations Manager-Server, um Administratoren mehr Informationen über die Warnung zur Verfügung zu stellen. Wenn Offsite-Administratoren in der Lage sein sollen, diese Links zu verwenden, müssen Sie eine öffentliche IP-Adresse für den vCenter Operations Manager-Server eingeben. Sie sollten den Hostnamen nicht auf localhost festlegen.
- 21 Wenn Sie Adapter haben möchten, die die HTTP-Post-Methode für die Web-Authentifizierung verwenden, aktivieren Sie das Feld für die HTTP-Post-Adapter-Web-Authentifizierung. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ist nur ein vCenter Operations Manager-Benutzer mit administrativen Zugriffsrechten in der Lage, Daten an vCenter Operations Manager zu übertragen.

- 22 Das Feld „vCenter Operations Server-Port“ zeigt die standardmäßige Portnummer für das ausgewählte Protokoll an. Wenn Sie diesen Port ändern müssen, geben Sie die gewünschte Portnummer ein.
- 23 Um Internetverbindungen zum vCenter Operations Manager-Server zu aktivieren, geben Sie den Servernamen bzw. die öffentliche IP-Adresse für den Server in das Feld „vCenter Operations-Serverhost“ ein. (Das Installationsprogramm versucht, den Hostnamen oder die IP-Adresse des Servers zu erkennen und als Standard einzutragen.) Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sind Benutzer nicht in der Lage, eine Verbindung von außerhalb des lokalen Netzwerks herzustellen.
- 24 Geben Sie in das Feld „FSDB-Stammverzeichnis (Dateisystemdatenbank)“ den Pfad zu dem Verzeichnis ein, in das vCenter Operations Manager die erfassten Metriken speichern soll. Sie können bis zu acht Speicherorte zum Verteilen der Laufwerks-E/A-Nutzung eingeben. Trennen Sie bei Angabe von mehr als einem Speicherort die einzelnen Speicherorte durch Semikolons Sie sollten sich für eine optimale Leistung nicht auf demselben Laufwerk befinden, auf dem die vCenter Operations Manager-Software installiert ist.
- 25 Geben Sie in den Feldern „SMTP-Host“ und „SMTP-Port“ den Hostnamen oder die IP-Adresse und die Portnummer für den SMTP-Server ein, den vCenter Operations Manager zum Senden der E-Mail-Nachrichten verwenden soll.
- 26 Geben Sie unter „Empfänger“ eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Wenn Sie mehrere Adressen eingeben, trennen Sie sie durch Kommas. Wenn ein vCenter Operations Manager-Dienst ausfällt oder Probleme damit auftreten, wird eine E-Mail an jeden Empfänger gesendet.
- 27 Klicken Sie, falls gewünscht, auf die Schaltfläche **[Testen]**, um die E-Mail-Konfiguration zu testen. Damit werden die Einstellungen für den SMTP-Host und -Port überprüft und es wird versucht, eine E-Mail-Nachricht an die eingegebenen Empfänger zu senden. Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt, wenn einer der Tests fehlschlägt. Allerdings wird nicht sichergestellt, dass die als Empfänger eingegebenen E-Mail-Adressen tatsächlich existieren, da das Senden einer Nachricht an eine nicht vorhandene Adresse nicht sofort fehlschlägt.
- 28 Klicken Sie auf **[Beenden]**, um die Installation abzuschließen. Die Seite „Installation abgeschlossen“ wird angezeigt.
- 29 Klicken Sie auf der Seite „Installation abgeschlossen“ auf **[Fertig.]**
- 30 Wenn der Serverhost über zwei IP-Adressen verfügt:
 - Wählen Sie **[Nein]** und klicken Sie auf **[Fertig]**.
 - Öffnen Sie die Datei `vcenter-ops\user\conf\collector\wrapper.conf`.
 - Fügen Sie diese Zeile zur Datei hinzu:


```
wrapper.java.additional.9=-Djava.rmi.server.hostname=IP-Adresse/Name, wobei „IP-Adresse/Name“ die IP-Adresse bzw. der Hostname ist, die bzw. der für den Collector verwendet werden soll.
```
 - Speichern Sie Ihre Änderung und schließen Sie die Datei.
 - Starten Sie das System neu.

Die vCenter Operations Manager-Installation ist abgeschlossen.

Installieren von vCenter Operations Manager auf Linux - Konsolenmodus

Installieren Sie vCenter Operations Manager auf einer unterstützten Linux-Version.

Voraussetzungen

Wenn bereits eine vorherige Version von vCenter Operations Manager auf dem Linux-Host installiert ist, müssen Sie deren Prozesse beenden, bevor Sie vCenter Operations Manager installieren können. Verwenden Sie hierfür die Skriptdatei `vcops.sh`. Führen Sie das Skript mit dem Parameter „stop“ aus:


```
vcops.sh stop
```

Verwenden Sie zum Überprüfen, ob alle Dienste beendet wurden, den Parameter „status“:

```
vcops.sh status
```

Vorgehensweise

- 1 Laden Sie im Binärmodus „vcops.bin“ auf den Linux-Zielhost hoch.
- 2 Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Datei `vcops.bin` enthält. Ändern Sie die Berechtigung für diese Datei, damit sie ausgeführt werden kann:

```
chmod +x vcops.bin
```

- 3 Geben Sie diesen Befehl ein, um die Installation im Konsolenmodus zu starten:

```
./vcops.bin -i console
```

- 4 Alle Informationen, die Sie bei der Installation im GUI-Modus eingeben, werden im Konsolenmodus abgefragt.

Nach Abschluss der Installation lesen Sie [„Erweiterte vCenter Operations Manager-Konfiguration“](#), auf Seite 17.

Erweiterte vCenter Operations Manager-Konfiguration

Greifen Sie zum Durchführen der erweiterten Konfiguration auf den Konfigurationsmodus zu und folgen Sie dem nachfolgend beschriebenen Vorgang zum Abschließen der Installation.

Voraussetzungen

Installieren Sie vCenter Operations Manager.

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie in der erweiterten Konfiguration unter „Serverkonfiguration“ die Option **[Primär]** oder **[Sicherheit]**.

- 2 Wählen Sie in der vCenter Operations-Serverkonfiguration **[HTTP]** oder **[HTTPS]**.

Dadurch wird das Protokoll festgelegt, das für Clientverbindungen zum vCenter Operations Manager-Server verwendet werden soll.

- 3 Um Internetverbindungen zum vCenter Operations Manager-Server zu aktivieren, geben Sie den Servernamen bzw. die öffentliche IP-Adresse für den Server in das Feld „vCenter Operations-Serverhost“ ein.

Das Installationsprogramm versucht, den Hostnamen oder die IP-Adresse des Servers zu erkennen und als Standard einzutragen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sind Benutzer nicht in der Lage, eine Verbindung von außerhalb des lokalen Netzwerks herzustellen.

HINWEIS vCenter Operations Manager sendet E-Mail-Warnnachrichten mit Hyperlinks an den vCenter Operations Manager-Server, um Administratoren mehr Informationen über die Warnung zur Verfügung zu stellen. Wenn Offsite-Administratoren in der Lage sein sollen, diese Links zu verwenden, müssen Sie eine öffentliche IP-Adresse für den vCenter Operations Manager-Server eingeben. Sie sollten den Hostnamen nicht auf „localhost“ festlegen.

- 4 Das Feld „vCenter Operations Server-Port“ zeigt die standardmäßige Portnummer für das ausgewählte Protokoll an. Wenn Sie diesen Port ändern müssen, geben Sie die gewünschte Portnummer ein.
- 5 Wenn Sie Adapter haben möchten, die die HTTP-Post-Methode für die Web-Authentifizierung verwenden, aktivieren Sie das Feld für die HTTP-Post-Adapter-Web-Authentifizierung.

- 6 Legen Sie unter „Arbeitsspeicherkonfiguration“ Folgendes für den JVM-Web-Vorgang von vCenter Operations Manager fest:
 - **[Maximale Arbeitsspeichergröße]** – Maximale Heap-Größe, die dem vCenter Operations Manager-Benutzer zugeteilt werden kann.
 - **[Maximaler dauerhafter Arbeitsspeicher]** – Maximal zugeteilte Heap-Größe zum Kompilieren und Ausführen der JVM-Klassen.
- 7 Klicken Sie auf **[Weiter]** .
- 8 Legen Sie unter „Arbeitsspeicherkonfiguration“ Folgendes für den JVM-Analysevorgang von vCenter Operations Manager fest:
 - **[Maximale Arbeitsspeichergröße]** – Maximal zugeteilte Heap-Größe für Metrikberechnungen.
 - **[Maximaler dauerhafter Arbeitsspeicher]** – Maximal zugeteilte Heap-Größe zum Kompilieren und Ausführen der JVM-Klassen.
- 9 Legen Sie unter „RMI-Konfiguration“ den Host und Port für den RMI-Zugriff auf den Analysedienst fest.
- 10 Legen Sie unter „Datenspeicherort“ den Speicherort für das Stammverzeichnis der Dateisystemdatenbank fest.

Sie können bis zu acht Speicherorte zum Verteilen der Laufwerks-E/A-Nutzung eingeben. Trennen Sie bei Angabe von mehr als einem Speicherort die einzelnen Speicherorte durch Semikolons Die Dateisystemdatenbank sollte sich für eine optimale Leistung nicht auf demselben Laufwerk befinden, auf dem die vCenter Operations Manager-Software installiert ist.
- 11 Aktivieren Sie unter „Replizierungsserver“ das Feld **[Replizierung aktivieren]** , wenn Sie die Replizierung der Dateisystemdatenbank aktivieren möchten.

Wenn aktiviert, überträgt vCenter Operations Manager Daten der Dateisystemdatenbank an einen Remoteserver. Geben Sie die folgenden Parameter für den Remote-MQ-Server ein: Host, Port, Protokoll, Steuerungswarteschlange, Antwortwarteschlange, Datenwarteschlange, Benutzername und Kennwort.
- 12 Aktivieren Sie **[Synchronisierung aktivieren]** , wenn Sie vorhandene Daten zwischen diesem Server und dem Replizierungsserver synchronisieren möchten.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, werden nur ab diesem Punkt erfasste Daten an den Replizierungsserver kopiert. Diese Option wird vor allem beim Einrichten eines Replizierungservers nach der ersten vCenter Operations Manager-Installation verwendet.
- 13 Klicken Sie auf **[Weiter]** .
- 14 Legen Sie unter „Arbeitsspeicherkonfiguration“ Folgendes für den JVM-Nachrichtenwarteschlangenvorgang von vCenter Operations Manager fest:
 - **[Maximale Arbeitsspeichergröße]** – Maximale Heap-Größe, die dem vCenter Operations Manager-Benutzer zugeteilt werden kann.
 - **[Maximaler dauerhafter Arbeitsspeicher]** – Maximal zugeteilte Heap-Größe zum Kompilieren und Ausführen der JVM-Klassen.
- 15 Aktivieren Sie unter „Konfiguration der Nachrichtenwarteschlange“ das Kontrollkästchen „JMX aktivieren“, wenn Sie die JMX-Überwachung auf vCenter Operations Manager aktivieren möchten. Wenn Sie die JMX-Überwachung aktivieren, legen Sie die folgenden MQ-Parameter fest: Host, Port, Protokoll, Collector-Warteschlange, Controller-Warteschlange, Datenwarteschlange, Benutzername und Kennwort.
- 16 Klicken Sie auf **[Weiter]** .
- 17 Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Erfassung.

- 18 Legen Sie unter „Arbeitsspeicherkonfiguration“ Folgendes für den JVM-Collector-Vorgang von vCenter Operations Manager fest:
- Maximale Arbeitsspeichergröße – Maximale Heap-Größe, die den vCenter Operations Manager-Ressourcen zugeteilt werden können.
 - Maximaler dauerhafter Arbeitsspeicher – Maximal zugeteilte Heap-Größe zum Kompilieren und Ausführen der JVM-Klassen.
- 19 Legen Sie unter „Collector-Konfiguration“ die folgenden Verbindungsparameter für den Collector fest:
- Collector-Name
 - RMI-Port
 - Max. Threads
 - Mindestgröße der gesendeten Daten: Gemessen anhand der Anzahl der vCenter Operations Manager-Ressourcen.
 - Taktsignal-Ruhezeit: Überprüft den Systemzustand des Collectors. Gemessen in Millisekunden.
- 20 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **[HTTP-Proxy aktivieren]** , um HTTP-Proxy vom Collector zum vCenter Operations Manager zu aktivieren. Wenn Sie es aktivieren, legen Sie den Host und den Port fest.
- 21 Geben Sie in den Feldern „SMTP-Host“ und „SMTP-Port“ den Hostnamen oder die IP-Adresse und die Portnummer für den SMTP-Server ein, den vCenter Operations Manager zum Senden der E-Mail-Nachrichten verwenden soll.
- 22 Geben Sie unter „Empfänger“ eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Wenn Sie mehr als eine eingeben, trennen Sie die Adressen durch Kommas. Wenn ein vCenter Operations Manager-Dienst ausfällt oder Probleme damit auftreten, wird eine E-Mail an jeden Empfänger gesendet.
- 23 Klicken Sie auf **[Weiter]** .
- Die Einstellungen auf dieser Seite werden nur verwendet, wenn der vCenter Operations Manager-Server im Sicherungsmodus ausgeführt wird.
- Legen Sie unter „Konfiguration der Nachrichtenwarteschlange“ die Parameter für den Replizierungsserver fest: Host, Port, Protokoll, Collector-Warteschlange, Controller-Warteschlange, Datenwarteschlange, Benutzername und Kennwort.
 - Legen Sie unter „Datenspeicherort“ den Speicherort für das lokale Stammverzeichnis der Dateisystemdatenbank fest. Sie können bis zu acht Speicherorte zum Verteilen der Laufwerks-E/A-Nutzung eingeben. Trennen Sie bei Angabe von mehr als einem Speicherort die einzelnen Speicherorte durch Semikolons
- 24 Klicken Sie auf **[Weiter]** .
- Wählen Sie im Feld „Datenbanktyp“ **[SQL]** oder **[Oracle]** . Die der ausgewählten Datenbank entsprechenden Felder werden auf der Seite angezeigt.
Für eine Oracle-Datenbank werden die Felder „Datenbankname“ und „Instanzname“ nicht angezeigt und es wird ein SID-Feld hinzugefügt.
 - Wenn Sie eine Oracle-Datenbank verwenden, geben Sie den Systembezeichner in das SID-Feld ein.
 - Geben Sie in das Feld „Datenbankhost“ die IP-Adresse des Datenbankservers ein.
 - Lassen Sie im Feld „Datenbankport“ den Standardeintrag (1433 für SQL Server oder 1521 für Oracle) unverändert, es sei denn, Sie haben die Datenbank unter Verwendung einer anderen Portnummer installiert.
 - Wenn Sie eine SQL Server-Datenbank verwenden, geben Sie den Namen der vCenter Operations Manager-Datenbank in das Feld „Datenbankname“ ein.

- Wenn Sie eine SQL Server-Datenbank verwenden und einen Instanznamen für die Datenbank angeben müssen, geben Sie ihn in dieses Feld ein.
- Wählen Sie in den Feldern „Authentifizierung“, „Benutzername“ und „Kennwort“ den zu verwendenden Authentifizierungstyp (nur für SQL Server-Datenbank) aus und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für einen Benutzer ein, der Lese- und Schreibberechtigung für die SQL Server-Datenbank oder das Oracle-Schema besitzt.

HINWEIS vCenter Operations Manager benötigt ein Benutzerkonto mit Anmeldedaten für die SQL-Authentifizierung, um eine Verbindung mit der Datenbank herzustellen. Wenn Sie die Windows-Authentifizierung mit SQL Server verwenden möchten, müssen nach Abschluss der Installation zusätzliche Schritte durchgeführt werden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Testen]**, um die Verbindung zur Datenbank zu testen. Wenn der Test fehlschlägt, überprüfen Sie die Einträge, nehmen Sie alle erforderlichen Korrekturen vor und versuchen Sie es erneut.
- 25 Klicken Sie auf **[Beenden]**, um die Installation abzuschließen. Die Seite „Installation abgeschlossen“ wird angezeigt.
- 26 Wählen Sie auf der Seite „Installation abgeschlossen“, ob der Computer automatisch oder manuell neu gestartet werden soll. Wenn der Serverhost nur über eine IP-Adresse verfügt, wählen Sie „Ja“, starten Sie das System neu und klicken Sie auf „Fertig“. Das System wird neu gestartet.

Wenn der Serverhost über zwei IP-Adressen verfügt:

- a Wählen Sie **[Nein]** und klicken Sie auf **[Fertig]**.
- b Verwenden Sie den Windows-Editor (Notepad) bzw. einen anderen Editor und öffnen Sie die Datei `vcenter-ops\user\conf\collector\wrapper.conf`.
- c Fügen Sie diese Zeile zur Datei hinzu: `wrapper.java.additional.9=-Djava.rmi.server.hostname=IP-Adresse/Name`, wobei „IP-Adresse/Name“ die IP-Adresse bzw. der Hostname ist, die bzw. der für den Collector verwendet werden soll.
- d Speichern Sie Ihre Änderung und schließen Sie die Datei.
- e Starten Sie das System neu.

Validieren der vCenter Operations Manager-Installation

Nachdem Sie die Installation des vCenter Operations Manager-Servers abgeschlossen haben, können Sie die folgenden Verfahren ausführen, um sicherzustellen, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde und vCenter Operations Manager den Vorgaben gemäß funktioniert.

Diese Anweisungen gelten für einen Windows-Server. Passen Sie sie ggf. an, wenn Ihr vCenter Operations Manager-Server unter Linux ausgeführt wird.

Voraussetzungen

Der vCenter Operations Manager-Server ist installiert.

Vorgehensweise

- 1 Wenn Sie die Datenbankverbindung nicht während der Installation über die Schaltfläche „Testen“ validiert haben, holen Sie dies mit dem Dienstprogramm „VMware vCenter Operations konfigurieren“ nach:
 - a Wählen Sie im Startmenü **[Alle Programme] > [VMware] > [vCenter Operations Manager Enterprise] > [VMware vCenter Operations konfigurieren]**.
 - b Klicken Sie im Dialogfeld „Vollständige Konfiguration“ auf **[Testen.]**

- 2 Öffnen Sie das Fenster „Dienste“. Wählen Sie in der Systemsteuerung „Verwaltung“ > „Dienste“.

Vergewissern Sie sich, dass die vCenter Operations Manager-Dienste ausgeführt werden: ActiveMQ, vcopsWebService, AnalyticsService, CollectorService
- 3 Navigieren Sie mithilfe des Browsers zur vCenter Operations Manager Enterprise-URL und melden Sie sich mit dem Benutzernamen `admin` und dem Kennwort `admin` an.
- 4 Vergewissern Sie sich auf der Startseite, dass die Standard-Dashboards ordnungsgemäß geladen werden.
- 5 Wählen Sie aus dem Menü „Umgebung“ die Option **[Umgebungsüberblick]** aus. Vergewissern Sie sich, dass die Standard-Tags auf der linken Seite und die vCenter Operations Manager-Ressourcen auf der rechten Seite angezeigt werden.
- 6 Überprüfen Sie nach 15 Minuten, ob sich der Systemzustand für die vCenter Operations Manager-Ressourcen von Blau in Grün geändert hat.
- 7 Wählen Sie aus dem Menü „Admin“ die Option **[Support]**. Klicken Sie auf der Seite „Support“ auf die Registerkarte **[Info]**. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich „Describe-Infos“ der Eintrag **[Adapter-Describe erfolgreich beendet]** angezeigt wird.
- 8 Klicken Sie auf die Registerkarte **[Info]**. Vergewissern Sie sich, dass die Versionen von vCenter Operations Manager Enterprise und der Datenbank korrekt sind.
- 9 Klicken Sie auf die Registerkarte **[Protokolle]**. Vergewissern Sie sich, ob die Dienste für jedes dieser Protokolle erfolgreich gestartet wurden:
 - Im Ordner „vCenter Operations Web“ die Datei `controller.log`
 - Im Ordner „vCenter Operations Web“ die Datei `controller.log`
 - Im Ordner „vCenter Operations Web“ die Datei `controller.log`

Verwalten von Programmgruppen

Bei der Installation von vCenter Operations Manager unter Windows wird eine Programmgruppe „vCenter Operations Manager“ unterhalb der Programmgruppe „VMware“ im Windows-Startmenü unter „Alle Programme“ angelegt.

Die Programmgruppe enthält vier Einträge:

VMware vCenter Operations Manager konfigurieren	Sie können die Konfigurationseinstellungen von vCenter Operations Manager ändern. Sie können entweder die grundlegende oder die erweiterte Konfiguration auswählen. Es werden dann dieselben Dialogfelder entweder für die grundlegende Installation oder die erweiterte Installation angezeigt.
Alle Dienste starten	Startet alle Dienste im Zusammenhang mit vCenter Operations Manager auf dem Server: <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>vcopsWebService</code> ■ <code>AnalyticsService</code> ■ <code>ActiveMQ</code> ■ <code>CollectorService</code> ■ <code>DTProcessorService</code> (läuft nur, wenn der Analyseprozessor installiert ist)

- ReplicationServerService (läuft nur auf einem vCenter Operations Manager-Replizierungsserver)

Alle Dienste beenden Hält alle oben aufgeführten Dienste im Zusammenhang mit vCenter Operations Manager an.

Deinstallieren Deinstalliert vCenter Operations Manager. Dabei werden die Komponenten deinstalliert, die vom vCenter Operations Manager-Installationsprogramm installiert wurden, d. h. vCenter Operations Manager-Server, vCenter Operations Manager-Collector und die Analyse. Nicht deinstalliert werden alle Adapter oder alle vCenter Operations Manager-Komponenten auf dem Remoteserver.

Installieren eines vCenter Operations Manager-Collectors

Um den vCenter Operations Manager Enterprise-Collector auf einem Remotehost zu installieren, folgen Sie dem nachfolgend beschriebenen Vorgang. Sie können dies tun, um vCenter Operations Manager Enterprise-Aktivitäten zur Steigerung der Leistung zu verteilen.

Voraussetzungen

Melden Sie sich als Benutzer mit den entsprechenden Rechten zum Erstellen von Diensten an. VMware empfiehlt die Verwendung eines Administratorbenutzernamens.

Dieses Verfahren bezieht sich auf Windows. Folgen Sie ähnlichen Schritten, wenn Sie über einen Linux-Remotehost verfügen.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich bei einem Remotehost an und navigieren Sie zu dem Ordner, der die ausführbaren vCenter Operations Manager-Dateien enthält.

2 Führen Sie die Datei `vcops.exe` aus.

Die erste Seite des vCenter Operations Manager-Installationsassistenten wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf **[Weiter]**.

4 Klicken Sie auf der Seite „Installationsatz wählen“ auf das Symbol neben dem Collector und dann auf **[Weiter]**.

5 Klicken Sie auf der Seite „Installationsordner wählen“ auf **[OK]**, um den Standardinstallationsordner zu akzeptieren, oder auf **[Durchsuchen]**, um den gewünschten Installationsordner auszuwählen.

Der Standardinstallationsordner lautet `\vmware\vcoper-operations` und befindet sich unter dem Standardordner Ihres Systems für Programminstallation.

Die Seite „Installationsvorbereitung - Übersicht“ listet die Komponenten auf, die installiert werden sollen.

6 Klicken Sie auf **[Weiter]**.

7 Klicken Sie auf **[Installieren]**, um mit der Installation zu beginnen.

Wenn dieser Teil des Vorgangs beendet ist (dies kann einige Minuten dauern), wird die Seite „Konfigurationsmodus“ angezeigt.

8 Wählen Sie auf der Seite „Konfigurationsmodus“ die Option **[Basis.]**

9 Für „Collector-Name“ lautet der Standardwert „vCenter Operations Server“, wobei es sich um denselben Namen wie der lokale Collector handelt.

Verwenden Sie nicht den Standardwert. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Collector ein.

- 10 Wählen Sie in der vCenter Operations-Serverkonfiguration **[HTTP]** oder **[HTTPS]** .
Dadurch wird das zum Übertragen von Taktsignalen zu verwendende Protokoll zum vCenter Operations Manager-Server festgelegt. Es sollte dem Protokoll entsprechen, das auf dem vCenter Operations Manager-Server festgelegt ist.
- 11 Geben Sie für den vCenter Operations-Serverhost die IP-Adresse des vCenter Operations Manager-Servers ein.
- 12 Geben Sie für den vCenter Operations Server-Port denselben Port an, den Sie auf dem vCenter Operations Manager-Server festgelegt haben.
- 13 Geben Sie unter „Host“ die IP-Adresse der Nachrichtenwarteschlange ein.
Dies ist in der Regel dieselbe Adresse wie die des vCenter Operations Manager-Serverhosts.
- 14 Lassen Sie unter „Port“ den Standardeintrag (61616) unverändert, es sei denn, die Nachrichtenwarteschlange verwendet eine andere Portnummer.
- 15 Klicken Sie auf **[Beenden]** , um die Installation abzuschließen. Die Seite „Installation abgeschlossen“ wird angezeigt. Klicken Sie auf **[Fertig.]**
- 16 Wenn der Host über zwei IP-Adressen verfügt, müssen Sie definieren, welche für den Collector verwendet werden soll:
 - a Öffnen Sie die Datei `vcenter-ops\user\conf\collector\wrapper.conf`.
 - b Fügen Sie der Datei die folgende Zeile hinzu: `wrapper.java.additional.9=-Djava.rmi.server.hostname=IP-Adresse/Name`, wobei „IP-Adresse/Name“ die IP-Adresse bzw. der Hostname ist, die bzw. der für den Collector verwendet werden soll.
 - c Speichern Sie Ihre Änderung und schließen Sie die Datei.
 - d Starten Sie nach dem Ändern von `wrapper.conf` den Collector Service neu.
 - e Wenn der Host Windows verwendet, wählen Sie im Windows-Startmenü **[Systemsteuerung] > [Verwaltung] > [Dienste]** . Starten Sie den Dienst `CollectorService` neu.
 - f Wenn der Host Linux verwendet, geben Sie diese Befehle ein: `cd vcenter-ops/collector/bin/CollectorService.sh restart`

Die Installation des vCenter Operations Manager-Collectors ist abgeschlossen.

Installieren eines vCenter Operations Manager-Adapters

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der vCenter Operations Manager Enterprise-Server installiert und konfiguriert wird.

Wenn Sie den vCenter Operations Manager Enterprise-Server installieren, werden standardmäßig drei Adapter bereitgestellt:

- **[Der vCenter Operations Manager Enterprise-Adapter]** . Dieser Adapter überwacht vCenter Operations Manager Enterprise.
- **[Der HTTP-Post-Adapter]** . Dies ist ein generischer Adapter, der zum Übertragen von Daten auf vCenter Operations Manager per HTTP verwendet werden kann.
- **[Der Container-Adapter]** . vCenter Operations Manager verwendet diesen Adapter zum Erstellen von Containerressourcen.

Alle anderen Adapterdateien werden separat bereitgestellt. Kontaktieren Sie Ihren VMware-Vertreter, wenn die Installationsdateien für zusätzliche Adapter benötigen. Wenn Sie über die Adapterinstallationsdateien verfügen, folgen Sie dem beschriebenen Installationsvorgang. In der mit dem Adapter mitgelieferten Dokumentation finden Sie möglicherweise weitere Anweisungen.

Installieren eines Adapters

Führen Sie diesen Vorgang aus, um bei einer eigenständigen vCenter Operations Manager-Installation einen Adapter zu installieren.

Sie müssen einen Adapter nur auf dem vCenter Operations Manager Enterprise-Server installieren, nicht auf einem der vCenter Operations Manager-Remote-Collector, die Sie installiert haben. Der Adapter wird an alle Remote-Collector übertragen, wenn Sie nachfolgend in Schritt 6 auf die Schaltfläche „Beschreiben“ klicken.

Voraussetzungen

- Sie erhalten die Datei für den Adapter vom technischen Support von VMware.
- Lesen Sie die mit der Adapterdatei mitgelieferte Dokumentation. Sie enthält möglicherweise zusätzliche Installationsanweisungen.

Vorgehensweise

- 1 Öffnen und extrahieren Sie die Adapterdateien in einen temporären Ordner.
- 2 Führen Sie im temporären Ordner die Datei `AdapterName_intsall.exe` aus.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen in den Setup-Dialogfeldern.
- 4 Starten Sie vCenter Operations Manager und melden Sie sich als Administrator an.

Beispiel: <https://IP-Adresse/vcops-custom/>

- 5 Wählen Sie **[Admin]** > **[Support]** aus.
- 6 Klicken Sie auf der Registerkarte **[Info]** im Adapterbereich auf das Symbol **[Beschreiben]**.

vCenter Operations Manager findet die Adapterdateien, sammelt Informationen zu den Fähigkeiten des Adapters und aktualisiert die Benutzeroberfläche mit Informationen zu dem Adapter.

Der Adapter ist installiert. Definieren Sie die Anmeldedaten und erstellen Sie neue Instanzen für den neuen Adapter.

Installieren des Analyseprozessors

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der vCenter Operations Manager-Analyseprozessor installiert und konfiguriert wird.

Die vCenter Operations Manager-Serverinstallation enthält einen Vorgang, der alle vCenter Operations Manager-Analyseberechnungen durchführt: dynamische Schwellenwerte, Fingerabdrücke usw. vCenter Operations Manager ermöglicht Ihnen zudem die Option, einen separaten Analyseprozessor auf einem oder mehreren Remotehosts zu installieren, um nur den dynamischen Schwellenwert zu berechnen. Dieser wird als DT-Prozessor bezeichnet. Dies hat zwei Vorteile:

- Der Analysevorgang wird über zwei oder mehrere Hosts verteilt, um die Leistung zu steigern und die Arbeitslast auf dem Server zu verringern.
- Wenn Sie einen separaten Vorgang nur für die Berechnungen des dynamischen Schwellenwerts verwenden, beendet ein Problem mit den dynamischen Schwellenwerten nicht den gesamten Analysevorgang.

Installieren des Analyseprozessors

Sie können den DT-Prozessor auf einem oder mehreren Remotehosts installieren. Er wird auf Windows- und Linux-Hosts unterstützt. Der Installationsvorgang ist jeweils derselbe.

Voraussetzungen

Führen Sie die ersten sechs Schritte der vCenter Operations Manager Enterprise-Serverinstallation durch.

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie auf der Seite „Installationssatz wählen“ die Option „Analyseprozessor“ aus und klicken Sie auf **[Weiter.]**
- 2 Akzeptieren Sie auf der Seite „Installationsordner wählen“ den Standardordner oder klicken Sie auf **[Wählen]** und navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie den Prozessor installieren möchten. Klicken Sie auf **[Weiter]** .
- 3 Die Seite „Installationsvorbereitung - Übersicht“ listet die Komponenten auf, die installiert werden sollen. Klicken Sie auf **[Installieren]** , um mit der Installation zu beginnen.
- 4 Geben Sie auf der Seite „DT-Prozessorkonfiguration“ den Hostnamen oder die IP-Adresse des vCenter Operations Manager-Serverhosts in das Feld „vCenter Operations Server“ ein und geben Sie dann die Portnummer für den RMI-Zugriff auf den Analysedienst in das Feld „Port“ ein. Der Standardwert ist 1199. Klicken Sie auf **[Speichern.]**
- 5 Klicken Sie auf der Seite „Installation abgeschlossen“ auf **[Fertig.]**
- 6 Bearbeiten Sie auf dem vCenter Operations Manager Enterprise-Serverhost die Datei `vcenter-ops\user\conf\analytics\advanced.properties`.
- 7 Suchen Sie die Eigenschaft `distributedDTCalculationEnabled` und legen Sie sie auf „true“ fest.
- 8 Speichern Sie Ihre Änderung und schließen Sie die Datei.
- 9 Starten Sie den Analysedienst auf dem vCenter Operations Manager-Serverhost neu.
- 10 Überprüfen Sie, ob der Dienst auf dem Remotehost gestartet wird. Der Dienstname lautet „Analyseprozessor“.

Die Installation des DT-Prozessors ist abgeschlossen.

Index

A

Adapter installieren **23, 24**
Analyseprozessor installieren **24**
Anforderungen an das Clientsystem **8**
Anforderungen, Hardware **6**
Architektur **5**

B

Betriebssysteme, Anforderungen **6**
Bevor Sie beginnenBevor Sie beginnen **5**

C

Checkliste für Installation und Konfiguration **8**
Collector installieren **22**

D

Datenbankserveranforderungen **7**
Datenbankvorbereitung
 Oracle **10**
 SQL Server **9**
 Überblick **9**

H

Hardwareanforderungen **6**

I

Info über vCenter Operations-Installations- und
 Konfigurationshandbuch **5**
Installation validieren **20**
Installieren auf Linux **16**
Installieren des Analyseprozessors **24**
Installieren unter Windows **11**
Installieren von vCenter Operations Manager **11**
Installieren, Linux GUI-ModusLinux Guide-
 modus, installieren **13**

K

Konfiguration, erweiterte **17**

P

Programmgruppen **21**

S

Softwareanforderungen **6**

U

Überblick **5**

