

Mac용 VMware View Client 사용

2012년 5월
Mac용 View Client

이 문서는 새 버전으로 교체되기 전까지 나열된 각 제품 버전 및 모든 이후 버전을 지원합니다. 이 문서에 대한 최신 버전을 확인하려면 <http://www.vmware.com/support/pubs> 를 참조하십시오.

KO-000668-03

vmware[®]

VMware 웹 사이트 (<http://www.vmware.com/kr/support>) 에서 최신 기술 문서를 확인할 수 있습니다.
또한 VMware 웹 사이트에서 최신 제품 업데이트를 제공합니다.
이 문서에 대한 의견이 있으면 docfeedback@vmware.com 으로 사용자 의견을 보내주십시오.

Copyright © 2010–2012 VMware, Inc. 판권 소유. 이 제품은 대한민국 및 국제 저작권법과 지적 재산권법의 보호를 받습니다. VMware 제품은 <http://www.vmware.com/go/patents-ko> 에 나열된 하나 이상의 특허권에 적용됩니다.

VMware 는 미국 및/또는 기타 관할 지역에서 VMware, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 명칭과 표시는 모두 해당 소유권자의 상표일 수 있습니다.

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

목차

1	Mac 용 VMware View Client 사용	5
	설정 및 설치	5
	Mac 클라이언트 시스템 요구 사항	6
	지원하는 View 데스크톱 운영 체제	6
	View Client 용 View 연결 서버 준비	6
	Mac OS X 에 View Client 설치	7
	View Portal 을 사용한 View Client 설치	7
	도크에 VMware View Client 추가	8
	최종 사용자에게 대한 인증서 검사 구성	8
	서버 연결 및 데스크톱 관리	9
	처음으로 View 데스크톱에 로그인	9
	View Client 의 인증서 검사 모드	10
	데스크톱 전환	11
	데스크톱에서 로그오프 또는 데스크톱 연결 끊기	12
	홈 화면에서 View Server 바로 가기 제거	13
	데스크톱 롤백	13
	Mac 에서 Microsoft Windows 데스크톱 사용	14
	기능 지원 표	14
	국제화	14
	텍스트와 이미지의 복사 및 붙여넣기	14
	View Client 문제 해결	15
	데스크톱 재설정	15
	View Client 제거	16
	색인	17

Mac 용 VMware View Client 사용

본 안내서 *Mac 용 VMware View Client 사용*은 데이터 센터의 View 데스크톱에 연결하기 위해 Mac 에서 VMware View™ 소프트웨어를 설치하고 사용하는 데 대한 정보를 제공합니다.

본 문서에는 Mac 용 View Client 설치와 사용을 위한 시스템 요구 사항 및 지침이 포함되어 있습니다.

이 정보는 Mac 클라이언트 장치가 포함된 VMware View 배포를 설정해야 하는 관리자를 대상으로 합니다. 이 정보는 가상 시스템 기술과 데이터 센터 운영에 익숙하고 경험 많은 시스템 관리자를 대상으로 작성되었습니다.

- [설정 및 설치](#) (5 페이지)

Mac 클라이언트를 위해 View 배포를 설정하려면 특정 View 연결 서버 구성 설정을 사용하고, View servers 및 Mac 클라이언트를 위한 시스템 요구 사항을 충족해야 하며, VMware 웹 사이트에서 Mac 용 View Client 를 다운로드 및 설치해야 합니다.

- [서버 연결 및 데스크톱 관리](#) (9 페이지)

View Client 를 사용하여 View Connection Server 또는 보안 서버에 연결하고 View 데스크톱에 로그인 또는 로그아웃합니다. 문제 해결을 위해, 할당된 View 데스크톱을 재설정하고 체크아웃한 데스크톱을 롤백할 수도 있습니다.

- [Mac 에서 Microsoft Windows 데스크톱 사용](#) (14 페이지)

Mac 용 View Client 가 지원하는 기능은 다음과 같습니다.

- [View Client 문제 해결](#) (15 페이지)

데스크톱을 재설정하거나 VMware View Client 를 다시 설치하면 View Client 와 관련된 대부분의 문제를 해결할 수 있습니다.

설정 및 설치

Mac 클라이언트를 위해 View 배포를 설정하려면 특정 View 연결 서버 구성 설정을 사용하고, View servers 및 Mac 클라이언트를 위한 시스템 요구 사항을 충족해야 하며, VMware 웹 사이트에서 Mac 용 View Client 를 다운로드 및 설치해야 합니다.

- [Mac 클라이언트 시스템 요구 사항](#) (6 페이지)

Mac OS X 10.6.8 이상의 운영 체제를 사용하는 모든 Intel 기반 모델에 Mac 용 View Client 를 설치할 수 있습니다.

- [지원하는 View 데스크톱 운영 체제](#) (6 페이지)

관리자는 게스트 운영 체제를 사용하여 가상 시스템을 생성하고 게스트 운영 체제에 View Agent 를 설치합니다. 최종 사용자는 클라이언트 장치에서 이러한 가상 시스템에 로그인할 수 있습니다.

- [View Client 용 View 연결 서버 준비](#) (6 페이지)

최종 사용자가 View 데스크톱에 연결할 수 있도록 하려면 관리자가 특정 작업을 수행해야 합니다.

- [Mac OS X 에 View Client 설치](#) (7 페이지)
최종 사용자는 View Client 를 열어 Mac OS X 물리적 시스템에서 가상 데스크톱으로 연결합니다. 디스크 이미지 파일에서 Mac OS X 클라이언트 시스템에 View Client 를 설치합니다.
- [View Portal 을 사용한 View Client 설치](#) (7 페이지)
View Client 애플리케이션을 간단하게 설치할 수 있는 방법은 브라우저를 열고 View Portal 웹 페이지를 검색하는 것입니다.
- [도크에 VMware View Client 추가](#) (8 페이지)
다른 애플리케이션을 추가할 때와 마찬가지로 도크에 View Client 를 추가할 수 있습니다.
- [최종 사용자에게 대한 인증서 검사 구성](#) (8 페이지)
관리자는 인증서 확인 모드를 구성할 수 있습니다(예: 항상 전체 확인이 수행되도록 구성).

Mac 클라이언트 시스템 요구 사항

Mac OS X 10.6.8 이상의 운영 체제를 사용하는 모든 Intel 기반 모델에 Mac 용 View Client 를 설치할 수 있습니다.

View Client 를 설치하는 Mac 및 이에 사용되는 주변 기기는 특정 시스템 요구 사항을 만족해야 합니다.

모델	Intel 기반 Mac
메모리	2GB RAM 이상
운영 체제	Mac OS X Snow Leopard 10.6.8 및 Mac OS X Lion 10.7.0 이상
View 연결 서버, 보안 서버 및 View Agent	4.6.1 이상 클라이언트 시스템을 회사 방화벽 외부에서 연결하는 경우에는 보안 서버를 사용하는 것이 좋습니다. 보안 서버를 사용하면 클라이언트 시스템에 VPN 연결이 필요하지 않습니다.
VMware View 의 디스플레이 프로토콜	PCoIP 또는 RDP
RDP 소프트웨어 요구 사항	버전 2.0 이상의 Mac 용 Microsoft 원격 데스크톱 연결 클라이언트. Microsoft 웹 사이트에서 이 클라이언트를 다운로드할 수 있습니다.

지원하는 View 데스크톱 운영 체제

관리자는 게스트 운영 체제를 사용하여 가상 시스템을 생성하고 게스트 운영 체제에 View Agent 를 설치합니다. 최종 사용자는 클라이언트 장치에서 이러한 가상 시스템에 로그인할 수 있습니다.

지원되는 게스트 운영 체제의 목록을 보려면 VMware View 4.6.x 또는 5.x 설치 문서에서 '지원되는 View Agent 용 운영 체제' 항목을 참조하십시오.

View Client 용 View 연결 서버 준비

최종 사용자가 View 데스크톱에 연결할 수 있도록 하려면 관리자가 특정 작업을 수행해야 합니다.

최종 사용자가 View 연결 서버 또는 보안 서버에 연결하고 View 데스크톱에 액세스할 수 있으려면 특정 폴 설정 및 보안 설정을 구성해야 합니다.

- 보안 서버를 사용할 경우, View 연결 서버 4.6.1 및 View 보안 서버 4.6.1 이상을 사용 중이어야 합니다. View 4.6 이상에 대한 *VMware View 설치* 설명서를 참조하십시오.

- 클라이언트 장치를 위해 보안 연결을 사용하고, 보안 연결이 View 연결 서버 또는 보안 서버의 DNS 호스트 이름으로 구성될 경우, 클라이언트 장치가 DNS 이름을 확인할 수 있는지 확인하십시오.
보안 터널을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정하려면 View Administrator 에서 View 연결 서버 설정 편집 대화 상자로 이동하여 **보안 터널을 사용하여 데스크톱에 연결** 확인란을 선택합니다.
- 가상 데스크톱 풀이 생성되었고 사용할 사용자 계정이 이 View 데스크톱에 액세스할 권한이 있는지 확인합니다. *VMware View 관리* 설명서의 데스크톱 풀 생성에 대한 항목을 참조하십시오.
- RSA SecurID 또는 RADIUS 인증과 같은 2 요소 인증을 View Client 에 사용하려면 View 연결 서버에서 이 기능을 사용하도록 설정해야 합니다. RADIUS 인증은 View 5.1 이상의 View 연결 서버에서 제공됩니다. 자세한 내용은 *VMware View 관리* 문서에서 2 요소 인증 항목을 참조하십시오.

Mac OS X 에 View Client 설치

최종 사용자는 View Client 를 열어 Mac OS X 물리적 시스템에서 가상 데스크톱으로 연결합니다. 디스크 이미지 파일에서 Mac OS X 클라이언트 시스템에 View Client 를 설치합니다.

필수 조건

- 클라이언트 시스템에서 지원되는 운영 체제를 사용하는지 확인하십시오. "[Mac 클라이언트 시스템 요구 사항](#)," (6 페이지)의 내용을 참조하십시오.
- 클라이언트 시스템에 관리자로 로그인할 수 있는지 확인하십시오.
- RDP 디스플레이 프로토콜을 사용하여 View 데스크톱에 연결하려는 경우에는 Mac 클라이언트 시스템에 버전 2.0 이상의 Mac 용 Microsoft 원격 데스크톱 연결 클라이언트가 설치되어 있는지 확인합니다.
- Mac 용 View Client 의 디스크 이미지 파일이 들어 있는 다운로드 페이지 URL 이 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 Mac 에서 View Client 디스크 이미지 파일이 들어 있는 웹 페이지를 찾습니다.
디스크 이미지 파일의 이름 형식은 VMware-View-Client-*y.y.y-xxxxxx*.dmg 입니다. 여기서 *xxxxxx* 는 빌드 번호이며 *y.y.y* 는 버전 번호입니다.
- 2 .dmg 파일을 두 번 클릭하여 열고 **Agree** 를 클릭합니다.
디스크 이미지의 콘텐츠가 VMware View Client Finder 창에 나타납니다.
- 3 Finder 창에서 **View Client** 아이콘을 **애플리케이션** 폴더 아이콘으로 끕니다.
관리자 사용자로 로그인하지 않은 경우 관리자 이름 및 암호를 묻는 메시지가 나타납니다.

후속 작업

View Client 를 시작하고 올바른 가상 데스크톱에 로그인할 수 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 "[처음으로 View 데스크톱에 로그인](#)," (9 페이지).

View Portal 을 사용한 View Client 설치

View Client 애플리케이션을 간단하게 설치할 수 있는 방법은 브라우저를 열고 View Portal 웹 페이지를 검색하는 것입니다.

필수 조건

- View Connection Server 인스턴스에 대한 URL 이 있는지 확인하십시오.
- 클라이언트 시스템에 관리자로 로그인할 수 있는지 확인하십시오.

- 클라이언트 시스템에서 지원되는 운영 체제를 사용하는지 확인하십시오. “[Mac 클라이언트 시스템 요구 사항](#),” (6 페이지)의 내용을 참조하십시오.
- RDP 디스플레이 프로토콜을 사용하여 View 데스크톱에 연결하려는 경우에는 Mac 클라이언트 시스템에 버전 2.0 이상의 Mac 용 Microsoft 원격 데스크톱 연결 클라이언트가 설치되어 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 관리자 권한을 가진 사용자로 클라이언트 시스템에 로그인하십시오.
- 2 브라우저를 열고 가상 데스크톱에 대한 액세스를 제공하는 View Connection Server 인스턴스의 URL 을 입력하십시오.
- 3 웹 페이지에 표시되는 메시지를 따르십시오.

후속 작업

View 데스크톱에 연결하십시오. “[처음으로 View 데스크톱에 로그인](#),” (9 페이지)의 내용을 참조하십시오.

도크에 VMware View Client 추가

다른 애플리케이션을 추가할 때와 마찬가지로 도크에 View Client 를 추가할 수 있습니다.

프로시저

- 1 **애플리케이션** 폴더에서 VMware View Client 를 두 번 클릭합니다.
- 2 도크의 VMware View Client 아이콘을 컨텍스트 메뉴가 나타날 때까지 길게 누릅니다.
- 3 **옵션 > 도크에 유지**를 선택합니다.

VMware View Client 를 종료하면 애플리케이션 바로 가기가 도크에 남아 있습니다.

최종 사용자에게 대한 인증서 검사 구성

관리자는 인증서 확인 모드를 구성할 수 있습니다(예: 항상 전체 확인이 수행되도록 구성).

인증서 검사는 View 연결 서버와 View Client 간에 SSL 연결이 있을 때 수행됩니다. 관리자는 다음 전략 중 하나를 사용하도록 확인 모드를 구성할 수 있습니다.

- 최종 사용자가 확인 모드를 선택할 수 있습니다. 이 목록의 나머지 부분에서는 세 가지 확인 모드를 설명합니다.
- (확인 안 함) 인증서 검사를 수행하지 않습니다.
- (경고) 서버에서 자체 서명된 인증서를 제시할 경우 최종 사용자에게 경고합니다. 사용자는 이러한 유형의 연결을 허용할지 선택할 수 있습니다.
- (전체 보안) 전체 확인이 수행되고 전체 확인을 통과하지 못한 연결은 거부됩니다.

수행되는 확인 검사의 유형에 대한 자세한 내용은 “[View Client 의 인증서 검사 모드](#),” (10 페이지)를 참조하십시오.

최종 사용자가 변경할 수 없도록 확인 모드를 설정할 수 있습니다. Mac 클라이언트의 /Library/Preferences/com.vmware.view.plist 파일에서 “보안 모드” 키를 다음 값 중 하나로 설정하십시오.

- **1** 은 신뢰할 수 없는 서버에 연결하지 않습니다를 구현합니다.
- **2** 는 신뢰할 수 없는 서버에 연결하기 전에 경고합니다를 구현합니다.
- **3** 은 서버 ID 인증서가 확인되지 않습니다를 구현합니다.

서버 연결 및 데스크톱 관리

View Client 를 사용하여 View Connection Server 또는 보안 서버에 연결하고 View 데스크톱에 로그인 또는 로그오프합니다. 문제 해결을 위해, 할당된 View 데스크톱을 재설정하고 체크아웃한 데스크톱을 롤백할 수도 있습니다.

관리자가 View 데스크톱의 정책을 구성하는 방식에 따라 최종 사용자는 데스크톱에서 많은 작업을 수행할 수 있습니다.

- [처음으로 View 데스크톱에 로그인](#) (9 페이지)
최종 사용자가 가상 데스크톱에 액세스할 수 있도록 하려면 우선 클라이언트 시스템에서 가상 데스크톱으로 로그인할 수 있는지 테스트하십시오.
- [View Client 의 인증서 검사 모드](#) (10 페이지)
관리자 및 최종 사용자는 임의 또는 일부 서버 인증서 검사가 실패할 경우 클라이언트 연결을 거부할지 여부를 구성할 수 있습니다.
- [데스크톱 전환](#) (11 페이지)
데스크톱에 연결된 상태에서 다른 데스크톱으로 전환할 수 있습니다.
- [데스크톱에서 로그오프 또는 데스크톱 연결 끊기](#) (12 페이지)
로그오프하지 않고 View 데스크톱에서 연결을 끊을 경우, 애플리케이션은 열려 있는 상태로 유지됩니다.
- [홈 화면에서 View Server 바로 가기 제거](#) (13 페이지)
View Server 에 연결한 후에는 서버 바로 가기가 View Server 홈 화면에 저장됩니다.
- [데스크톱 롤백](#) (13 페이지)
롤백을 수행하면 Windows PC 또는 노트북에서 로컬 모드로 사용하기 위해 체크아웃한 가상 데스크톱에 대한 변경 내용이 삭제됩니다.

처음으로 View 데스크톱에 로그인

최종 사용자가 가상 데스크톱에 액세스할 수 있도록 하려면 우선 클라이언트 시스템에서 가상 데스크톱으로 로그인할 수 있는지 테스트하십시오.

필수 조건

- Active Directory 사용자 이름/암호, RSA SecurID 사용자 이름/암호 또는 RADIUS 인증 사용자 이름/암호와 같이 로그인에 필요한 자격 증명을 얻습니다.
- 로그인을 위한 도메인 이름을 얻습니다.
- [“View Client 용 View 연결 서버 준비,”](#) (6 페이지).
- 회사 네트워크 외부에 있고 가상 데스크톱에 액세스하기 위해 보안 서버를 사용하지 않는 경우, 클라이언트 장치가 VPN 연결을 사용하도록 설정되어 있고 해당 연결을 켜는지 확인합니다.

중요 VPN 이 아닌 보안 서버를 사용하는 것이 좋습니다.

- 가상 데스크톱에 액세스하는 서버의 정규화된 도메인 이름(FQDN)이 있는지 확인합니다. 포트가 443 이 아닌 경우 포트 번호도 필요합니다.
- RDP 디스플레이 프로토콜을 사용하여 View 데스크톱에 연결하려는 경우에는 AllowDirectRDP View Agent 그룹 정책 설정을 사용하도록 설정했는지 확인합니다.
- 관리자가 허용한 경우 View server 에서 제시한 SSL 인증서에 대한 인증서 검사 모드를 구성할 수 있습니다. [“View Client 의 인증서 검사 모드,”](#) (10 페이지)의 내용을 참조하십시오.

프로시저

- 1 **애플리케이션** 폴더에서 VMware View Client 를 두 번 클릭합니다.
- 2 View Client 홈 화면에서 **서버 추가** 아이콘을 클릭합니다.
- 3 서버 이름과 포트 번호(필요한 경우)를 입력하고 **계속**을 클릭합니다.
기본 포트를 사용하지 않을 경우에는 예를 들어 **view.company.com:1443** 과 같이 입력합니다.
- 4 RSA SecurID 자격 증명 또는 RADIUS 인증 자격 증명을 묻는 메시지가 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력하고 **계속**을 클릭합니다.
- 5 사용자 이름과 암호를 입력하고 도메인을 선택한 다음 **계속**을 클릭합니다.
로그인 대화 상자가 나타나기 전에 확인 메시지가 표시될 수도 있습니다.
- 6 데스크톱 보안 표시등이 빨간색이 되고 경고 메시지가 나타나면 메시지에 응답합니다.
대개 이 경고 메시지는 View 연결 서버가 클라이언트에 인증서 지문을 보내지 않았음을 의미합니다. 지문은 일종의 인증서 공용 키 해시이며 공용 키의 축약 형태로 사용됩니다. View 연결 서버 4.6.1, 5.0.1 이상 버전은 지문 정보를 보내지만 이전 버전은 보내지 않습니다.
- 7 (선택 사항) 프로토콜을 선택합니다.
기본값은 PCoIP 입니다. 대신 Microsoft RDP 를 사용하려면 전환을 위해 데스크톱 이름 아래에서 PCoIP 를 클릭하고 RDP 를 선택합니다.
- 8 View 데스크톱 바로 가기를 두 번 클릭하여 연결합니다.

연결되고 나면 클라이언트 창이 나타납니다. View Client 가 데스크톱에 연결할 경우 다음 작업을 수행하십시오.

- View 연결 서버가 SSL 을 사용하지 않도록 구성되어 있는지 확인합니다. View Client 를 사용하려면 SSL 연결이 필요합니다. View Administrator 의 전역 설정에서 **클라이언트 연결에 SSL 사용** 확인란이 선택 해제되어 있는지 확인합니다. 해제되어 있다면 확인란을 선택하여 SSL 이 사용되도록 하거나 클라이언트가 HTTPS 지원 로드 밸런서 또는 View 연결 서버에 HTTP 로 연결하도록 구성된 다른 중간 장치에 연결할 수 있도록 환경을 설정해야 합니다.
- View 연결 서버의 보안 인증서가 올바르게 작동하는지 확인합니다. 올바르게 작동하지 않는 경우, View Administrator 에서 데스크톱의 View Agent 를 연결할 수 없다고 표시될 수 있습니다.
- View 연결 서버 인스턴스에 설정된 태그가 이 사용자의 연결을 허용하는지 확인합니다. *VMware View 관리* 문서를 참조하십시오.
- 사용자에게 이 데스크톱에 액세스할 권한이 있는지 확인합니다. *VMware View 관리* 문서를 참조하십시오.
- RDP 디스플레이 프로토콜을 사용하여 View 데스크톱에 연결하는 경우 클라이언트 컴퓨터가 원격 데스크톱 연결을 허용하는지 확인합니다.

View Client 의 인증서 검사 모드

관리자 및 최종 사용자는 임의 또는 일부 서버 인증서 검사가 실패할 경우 클라이언트 연결을 거부할지 여부를 구성할 수 있습니다.

인증서 검사는 View 연결 서버와 View Client 간에 SSL 연결이 있을 때 수행됩니다. 인증서 검사에는 다음 확인 사항이 포함됩니다.

- 해당 인증서는 전송자 ID 확인 및 서버 통신 암호화 이외의 용도입니까? 즉, 올바른 유형의 인증서입니까?
- 인증서가 만료되었거나 나중에만 유효합니까? 즉, 컴퓨터 시계에 따라 인증서가 유효합니까?

- 인증서의 공통 이름이 이름을 보내는 서버의 호스트 이름과 일치합니까? 부하 분산 장치가 View Client 에 입력된 호스트 이름과 일치하지 않는 인증서를 가진 서버에 View Client 를 리디렉션하는 경우 불일치가 발생할 수 있습니다. 또는 사용자가 클라이언트의 호스트 이름이 아닌 IP 주소를 입력할 경우 불일치가 발생할 수 있습니다.
- 알 수 없거나 신뢰할 수 없는 인증 기관(CA)에서 서명된 인증서입니까? 자체 서명된 인증서는 신뢰할 수 없는 CA 유형 중 하나입니다.

이 검사를 통과하려면 신뢰할 수 있는 인증서 체인이 장치 로컬 인증서 저장소의 루트 위치에 있어야 합니다.

참고 Mac OS X 클라이언트 시스템에 자체 서명된 루트 인증서를 배포하고 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 Apple 웹 사이트에서 현재 사용 중인 Mac OS X Server 에 대한 *Advanced Server Administration(고급 서버 관리)* 문서를 참조하십시오.

서버 인증서를 제공하는 것 외에 View 연결 서버 4.6.1, 5.0.1 및 이후 버전은 인증서 지문도 View Client 로 보냅니다. 지문은 일종의 인증서 공용 키 해시이며 공용 키의 축약 형태로 사용됩니다. View 서버가 지문을 보내지 않을 경우 연결을 신뢰할 수 없다는 경고 메시지가 표시됩니다.

관리자가 허용한 경우 인증서 검사 모드를 설정할 수 있습니다. Finder 메뉴 표시줄에서 **VMware View Client > 환경설정**을 선택합니다. 다음 세 가지 선택 사항이 있습니다.

- **신뢰할 수 없는 서버에 연결하지 않습니다.** 인증서 검사에 실패할 경우 클라이언트가 서버에 연결할 수 없습니다. 검사 실패 내역이 오류 메시지에 나열됩니다.
- **신뢰할 수 없는 서버에 연결하기 전에 경고합니다.** 서버가 자체 서명 인증서를 사용하기 때문에 인증서 검사에 실패할 경우 **계속**을 클릭하여 경고를 무시할 수 있습니다. 자체 서명 인증서의 경우 인증서 이름이 View Client 에서 입력한 View 연결 서버 이름과 일치하지 않아도 됩니다.
- **서버 ID 인증서가 확인되지 않습니다.** 이 설정은 View 에서 인증서 검사를 수행하지 않음을 의미합니다.

인증서 검사 모드가 **경고**로 설정된 경우, 자체 서명된 인증서를 사용하는 View 연결 서버 인스턴스에 계속 연결할 수 있습니다.

관리자가 나중에 신뢰할 수 있는 인증 기관에서 보안 인증서를 설치할 경우, 연결할 때 모든 인증서 검사가 통과되도록 해당 특정 서버를 위해 이 신뢰할 수 있는 연결을 기억합니다. 나중에 해당 서버가 자체 서명된 인증서를 다시 제안할 경우 연결이 실패합니다. 특정 서버가 완전히 검사할 수 있는 인증서를 제안한 경우, 항상 해당 인증서를 제안해야 합니다.

데스크톱 전환

데스크톱에 연결된 상태에서 다른 데스크톱으로 전환할 수 있습니다.

프로시저

- ◆ 동일한 서버 또는 다른 서버에 있는 View 데스크톱을 선택합니다.

옵션	조치
동일한 서버에서 다른 View 데스크톱 선택	도구 모음에서 연결 끊기 버튼을 클릭하거나 Finder 메뉴 표시줄에서 데스크톱 > 연결 끊기 를 선택합니다.
다른 서버에서 View 데스크톱 선택	도구 모음 오른쪽에서 다른 서버 선택 버튼을 클릭합니다.

데스크톱에서 로그오프 또는 데스크톱 연결 끊기

로그오프하지 않고 View 데스크톱에서 연결을 끊을 경우, 애플리케이션은 열려 있는 상태로 유지됩니다.

View 데스크톱에 연결되어 있지 않을 때, 먼저 연결하지 않고도 로그오프할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 데스크톱에 Ctrl+Alt+Del 명령을 전송하고 **로그오프**를 클릭하는 것과 동일한 결과가 나타납니다.

참고 Windows 키 조합인 Ctrl+Alt+Del 은 View 데스크톱에서 지원되지 않습니다. Ctrl+Alt+Del 키를 누르는 것과 동일한 명령을 실행하려면 메뉴 표시줄에서 **데스크톱 > Ctrl+Alt+Del 보내기**를 선택합니다.

Apple 키보드에서는 Fn+Control+Option+Delete 키를 누를 수 있습니다.

프로시저

- 로그오프하지 않고 연결을 끊습니다.

옵션	조치
View Client 도 종료	창의 모서리에서 닫기 버튼을 클릭하거나 Finder 메뉴 표시줄에서 파일 > 닫기 를 선택합니다.
동일한 서버에서 다른 View 데스크톱 선택	도구 모음에서 연결 끊기 버튼을 클릭하거나 Finder 메뉴 표시줄에서 데스크톱 > 연결 끊기 를 선택합니다.
다른 서버에서 View 데스크톱 선택	도구 모음 오른쪽에서 다른 서버 선택 버튼을 클릭합니다.

참고 View 관리자는 연결을 끊을 때 자동으로 로그오프하도록 데스크톱을 구성할 수 있습니다. 그러한 경우, 데스크톱에 열려 있는 모든 프로그램은 중지됩니다.

- 로그오프하고 연결을 끊습니다.

옵션	조치
데스크톱 OS 내에서	Windows 시작 메뉴를 사용하여 로그오프합니다.
메뉴 표시줄에서	Finder 메뉴 표시줄에서 데스크톱 > 로그오프 를 선택합니다. 이 절차를 사용하면 View 데스크톱에서 열려 있는 파일이 저장되지 않고 닫힙니다.

- View 데스크톱에 연결되어 있지 않을 때 로그오프합니다.

이 절차를 사용하면 View 데스크톱에서 열려 있는 파일이 저장되지 않고 닫힙니다.

옵션	조치
서버 바로 가기가 있는 홈 화면에서	a 서버 바로 가기를 두 번 클릭하고 자격 증명을 제공합니다. 여기에는 RSA SecurID 자격 증명과 데스크톱 로그인을 위한 자격 증명이 포함될 수 있습니다. b 데스크톱을 선택하고 Finder 메뉴 표시줄에서 데스크톱 > 로그오프 를 선택합니다.
데스크톱 바로 가기가 있는 홈 화면에서	데스크톱을 선택하고 Finder 메뉴 표시줄에서 데스크톱 > 로그오프 를 선택합니다.

홈 화면에서 View Server 바로 가기 제거

View Server 에 연결한 후에는 서버 바로 가기가 View Server 홈 화면에 저장됩니다.

View Connection Server 바로 가기는 바로 가기를 선택하고 Delete 키를 누르거나, 홈 화면에서 Control 을 누른 상태로 바로 가기를 클릭 또는 바로 가기를 오른쪽 클릭한 다음 **삭제**를 선택하여 제거할 수 있습니다.

서버에 연결한 이후에 표시되는 View 데스크톱 바로 가기는 제거할 수 없습니다.

데스크톱 롤백

롤백을 수행하면 Windows PC 또는 노트북에서 로컬 모드로 사용하기 위해 체크아웃한 가상 데스크톱에 대한 변경 내용이 삭제됩니다.

View 관리자가 이 기능을 활성화하고 데스크톱을 체크아웃한 경우에만 View 데스크톱을 롤백할 수 있습니다.



주의 로컬 모드 데스크톱을 변경했지만 이러한 변경 내용이 롤백하기 전에 View 서버에 복제되지 않은 경우 변경 내용은 손실됩니다.

필수 조건

- Active Directory 사용자 이름/암호, RSA SecurID 사용자 이름/암호 또는 RADIUS 인증 사용자 이름/암호와 같이 로그인에 필요한 자격 증명을 얻습니다.
- 서버에 데스크톱을 백업하여 데이터나 파일을 보관합니다.

View 관리자를 사용하여 서버에 데이터를 복제하거나, 정책에서 허용된 경우 데스크톱이 현재 체크아웃한 Windows 클라이언트에서 로컬 모드로 View Client 를 사용할 수 있습니다.

프로시저

- 1 View Client 홈 화면에 View 연결 서버 바로 가기가 표시되면 데스크톱에 액세스하는 서버의 바로 가기를 두 번 클릭하고 자격 증명을 제공합니다.
 - a RSA SecurID 자격 증명 또는 RADIUS 인증 자격 증명을 묻는 메시지가 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력하고 **계속**을 클릭합니다.
 - b 로그인 대화 상자에 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
- 2 View 데스크톱 바로 가기가 표시된 View Client 홈 화면에서 데스크톱을 선택하고 Finder 메뉴 표시 줄에서 **데스크톱 > 롤백**을 선택합니다.

View 데스크톱이 롤백되면 Mac 클라이언트에서 로그인할 수 있습니다.

Mac 에서 Microsoft Windows 데스크톱 사용

Mac 용 View Client 가 지원하는 기능은 다음과 같습니다.

기능 지원 표

Mac 용 View Client 는 Windows 데스크톱 및 노트북용 View Client 와 같은 기타 클라이언트에서 사용 가능한 기능의 하위 집합을 지원합니다.

표 1-1. Mac OS X 클라이언트에 대해 Windows 데스크톱에서 지원하는 기능

기능	Windows 7 View 데스크톱	Windows Vista View 데스크톱	Windows XP View 데스크톱
RSA SecurID 또는 RADIUS	X	X	X
단일 로그인	X	X	X
RDP 디스플레이 프로토콜	X	X	X
PCoIP 디스플레이 프로토콜	X	X	X
USB 액세스			
Wyse MMR			
가상 인쇄			
위치 기반 인쇄	X	X	X
스마트 카드			
다중 모니터			
로컬 모드			

이러한 기능 및 해당 제한 사항에 대한 설명을 보려면 *View 아키텍처 계획* 문서를 참조하십시오.

국제화

View Client 의 사용자 인터페이스와 문서는 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어, 중국어 간체 및 한국어로 제공됩니다.

텍스트와 이미지의 복사 및 붙여넣기

관리자가 이 기능을 사용하도록 설정할 경우, 원격 View 데스크톱과 클라이언트 시스템 간 또는 두 대의 View 데스크톱 간에 서식 있는 텍스트 및 이미지를 복사하고 붙여 넣을 수 있습니다. 몇 가지 제한 사항이 적용됩니다.

View 5.x 이상의 View 데스크톱에서 PCoIP 디스플레이 프로토콜을 사용 중인 경우, View 관리자는 클라이언트 시스템에서 View 데스크톱으로만 또는 View 데스크톱에서 클라이언트 시스템으로만 복사 및 붙여넣기가 가능하도록 이 기능을 설정하거나 두 가지 모두 가능하게 아니면 두 가지 모두 가능하지 않게 이 기능을 설정할 수 있습니다.

관리자는 View 데스크톱의 View Agent 와 관련된 GPO(그룹 정책 개체)를 사용하여 복사 및 붙여넣기 기능을 구성합니다. 자세한 내용은 *VMware View 관리* 문서의 정책 구성 관련 장에서 View PCoIP 일반 세션 변수에 관한 항목을 참조하십시오.

지원되는 파일 형식에는 텍스트, 이미지 및 RTF(서식 있는 텍스트)가 포함됩니다. 클립보드는 복사 및 붙여넣기 작업을 위해 1MB의 데이터를 수용할 수 있습니다. 서식 있는 텍스트를 복사할 경우, 데이터의 일부는 텍스트이고 일부는 서식 정보입니다. 예를 들어, 200KB 이상의 RTF 데이터를 클립보드에 담을 수 있기 때문에 800KB 문서는 복사될 때 1MB 이상의 데이터를 사용할 수 있습니다.

많은 양의 서식 있는 텍스트 또는 텍스트 및 이미지를 복사할 경우, 텍스트 및 이미지를 붙여 넣을 때 일부 또는 모든 일반 텍스트는 나타나지만 서식 또는 이미지는 나타나지 않습니다. 세 가지 유형의 데이터가 개별적으로 저장되는 경우가 있기 때문입니다. 예를 들어, 복사할 문서의 유형에 따라 이미지는 이미지 또는 RTF 데이터로 저장될 수 있습니다.

텍스트 및 RTF 데이터가 함께 1MB 미만을 사용할 경우, 서식 있는 텍스트를 붙여 넣을 수 있습니다. 텍스트 및 서식에 1MB 이상이 사용될 경우, RTF 데이터를 자를 수 없게 되어, RTF 데이터가 지워지고 일반 텍스트가 붙여 넣어지는 경우도 있습니다.

한 가지 작업에서 선택한 서식 있는 텍스트 및 이미지 모두를 붙여 넣을 수 없는 경우, 한 번에 복사하고 붙여 넣을 양을 줄여야 할 수 있습니다.

클라이언트 컴퓨터의 View 데스크톱 및 파일 시스템 간에는 파일을 복사하고 붙여 넣을 수 없습니다.

View Client 문제 해결

데스크톱을 재설정하거나 VMware View Client를 다시 설치하면 View Client와 관련된 대부분의 문제를 해결할 수 있습니다.

데스크톱 재설정

재설정하면 데스크톱을 종료한 후 다시 시작합니다. 저장하지 않은 데이터는 손실됩니다.

데스크톱 운영 체제가 응답을 멈추면 데스크톱을 재설정해야 합니다.

View 데스크톱 재설정은 물리적 PC의 재설정 단추를 눌러 PC를 강제로 다시 시작하는 것과 동일합니다. View 데스크톱에서 열려 있는 모든 파일은 저장되지 않고 닫힙니다.

View 관리자가 기능을 활성화한 경우에만 데스크톱을 재설정할 수 있습니다.

프로시저

- ◆ 재설정 명령을 사용합니다.

옵션	조치
데스크톱 OS 내에서	Finder 메뉴 표시줄에서 데스크톱 > 재설정 을 선택합니다.
서버 바로 가기가 있는 홈 화면에서	<p>a 서버 바로 가기를 두 번 클릭하고 자격 증명을 제공합니다.</p> <p>여기에는 RSA SecurID 자격 증명과 데스크톱 로그인을 위한 자격 증명이 포함될 수 있습니다.</p> <p>b 데스크톱을 선택하고 Finder 메뉴 표시줄에서 데스크톱 > 재설정을 선택합니다.</p>
데스크톱 바로 가기가 있는 홈 화면에서	데스크톱을 선택하고 Finder 메뉴 표시줄에서 데스크톱 > 재설정 을 선택합니다.

View 데스크톱의 운영 체제가 다시 부팅됩니다. View Client는 데스크톱과 연결이 끊깁니다.

후속 작업

시스템이 시작될 때까지 기다린 후에 View 데스크톱 연결을 시도합니다.

View Client 제거

경우에 따라 VMware View Client 애플리케이션을 제거했다가 다시 설치하면 View Client 관련 문제를 해결할 수 있습니다.

View Client 는 보통 다른 애플리케이션을 제거할 때 사용하는 것과 동일한 방식으로 제거할 수 있습니다.

애플리케이션 폴더에서 VMware View Client 애플리케이션을 **휴지통**으로 끌어 놓은 다음 휴지통을 비웁니다.

제거가 완료되었으면 애플리케이션을 다시 설치할 수 있습니다.

[“Mac OS X 에 View Client 설치.”](#) (7 페이지)의 내용을 참조하십시오.

색인

C

Ctrl+Alt+Del 메뉴 명령 보내기 12
Ctrl+Alt+Delete 12

M

Mac OS X, View Client 설치 6, 7

O

OS X, View Client 설치 7

S

SSL 인증서, 확인 8

U

UPN, View Client 9

V

View Agent, 설치 요구 사항 6
View Client
 Mac OS X에 설치 7
 Mac OS X용 시스템 요구 사항 6
 Mac 클라이언트를 위한 설정 5
 View Portal을 사용한 설치 7
 데스크톱 연결 끊기 12
 문제 해결 15
 시작 9
View Client 제거 16
View Connection Server, 바로 가기 13
View Connection Server 바로 가기 13
View Portal 7
View 데스크톱, 롤백 13
View 데스크톱 롤백 13
View 데스크톱 연결 끊기 12
View 데스크톱에 로그인 9
View 연결 서버 6

ㄱ

기능 지원 표, Mac OS X용 14

ㄴ

데스크톱
 로그오프 12
 롤백 13
 재설정 15
 전환 11

데스크톱 재설정 15

데스크톱 전환 11

도크 8

ㄷ

로그오프 12

ㄹ

보안 서버 6

ㅁ

서버 바로 가기 13

서버 연결 9

서버 인증서 확인 8

시스템 요구 사항, Mac OS X용 6

ㅇ

운영 체제, View Agent에서 지원됨 6

이미지, 복사 14

인증서, 문제 무시 8, 10

인증서 검사의 확인 모드 8

ㅊ

클라이언트 장치를 위한 요구 사항 6

ㅋ

텍스트, 복사 14

텍스트 및 이미지 복사 14

텍스트 및 이미지 붙여넣기 14

ㅎ

하드웨어 요구 사항, Mac 6

